## การตั้งค่า Config เบื้องต้น

attackAuto

เซท () หากต้องการให้บอทไม่โจมตี

เซท 1 หากต้องการให้บอทโจมตีมอนสเตอร์ที่เข้ามาโจมตีก่อน

เซท 2 หากต้องการเซทให้บอทโจมตีทุกตัว

attackAuto\_inLockOnly

เซท 0 หากต้องการให้บอทโจมตีทุก map

เซท 1 หากต้องการให้บอทโจมตีระหว่างเดินทางไป LockMap

เซท 2 หากต้องการให้บอทโจมตีเฉพาะ LockMap

Follow

เซท 0 หากต้องการปิดฟั่งชั่น follow

เซท 1 หากต้องการเปิดฟั่งชั่น follow

followTarget - <PlayerName> ใส่ชื่อผู้เล่นที่จะให้ติดตาม

followEmotion

เซท 0 หากต้องการปิดการแสดง Emotion ผู้เล่นที่ติดตาม

เซท 1 หากต้องการเปิดการแสดง Emotion ผู้เล่นที่ติดตาม

followEmotion\_distance - กำหนดระยะการแสดง Emotion ผู้เล่นที่ติดตาม

followSitAuto

เซท 0 หากไม่ต้องการให้บอทนั่งตามผู้เล่นที่ติดตาม

เซท 1 หากต้องการให้บอทนั่งตามผู้เล่นที่ติดตาม

itemsTakeAuto

เซท 0 หากต้องการไม่ให้บอทเก็บ Item

เซท 1 หากต้องการให้บอทตีมอนสเตอร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บ

เซท 2 หากต้องการให้บอทเก็นทันทีหลังจากตีมอนสเตอร์ตาย

```
itemsTakeAuto_party
```

เซท 0 หากไม่ต้องการให้บอทช่วยเก็บของผู้เล่นในปาร์ตี้เดยีวกัน

เซท 1 หากต้องการให้บอทช่วยเก็บของผู้เล่นในปาร์ตี้เดียวกัน

เซท 2 จะเป็นการเก็บอย่างรวดเร็ว

itemsGatherAuto

เซท 0 หากไม่ต้องการให้บอทเก็บของ ของผู้เล่นอื่น

เซท 1 หากต้องการให้บอทเก็บของผู้เล่นอื่น

เซท 2 จะเป็นการเก็บอย่างรวดเร็ว

 $items \\ Max \\ Weight$ 

เซทจำนวนน้ำหนักเป็นเปอร์เซ็นเพื่อให้บอทใช้ บีวิงกลับจุดเซิฟ (ต้องใช้ร่วมกับ SaveMap)

saveMap - กำหนด map จุดเซฟ

saveMap warpToBuyOrSell

เซท 0 เพื่อปิดการวาปกลับจุดเซฟ

เซท 1 เพื่อเปิดการวาปกลับจุดเซฟ

lockMap - กำหนด map เมื่อเวลาบอทตายจะเดินไปยัง map ที่ตั้งไว้ สามารถกำหนดพิกัดที่จะให้ไปได้

lockMap\_x - กำหนดพิกัด x สำหรับ Lockmap ถ้าไม่กำหนดให้ปล่อยว่างไว้

lockMap y - กำหนดพิกัด y สำหรับ Lockmap ถ้าไม่กำหนดให้ปล่อยว่างไว้

sitAuto\_hp\_lower

กำหนด HP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการนั่ง (ถ้าน้ำหนักเกิน 50%บอทจะไม่นั่ง)

sitAuto\_hp\_upper

กำหนด HP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการลุก และตีมอนสเตอร์ต่อ

sitAuto\_sp\_lower

กำหนด SP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการนั่ง (ถ้าน้ำหนักเกิน 50%บอทจะไม่นั่ง)

sitAuto\_sp\_upper

กำหนด SP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการลุกและตีมอนสเตอร์ต่อ sitAuto idle

เซท 0 เพื่อปิดการนั่งเมื่อบอทอยู่เฉยๆ

เซท 1 เพื่อปิดการนั่งเมื่อบอทอยู่เฉยๆ (เหมาะสำหรับเซทให้ยืนหรือนั่งอยู่เฉยๆ) teleportAuto hp - กำหนด HP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการวิง teleportAuto sp - กำหนด SP เป็นเปอร์เซ็น เมื่อถึงที่กำหนดบอทจะทำการวิง teleportAuto maxDmg - กำหนดดาเมทเมื่อบอทโดนดาเมทมากกว่าที่ดำหนดจะทำการวิง logChat - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล Chat ปกติ | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล Chat ปกติ logPrivateChat - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล Chat กระซิบ | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล Chat กระซิบ logPartyChat - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล Chat ในปาร์ตี้ | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล Chat ในปาร์ตี้ logGuildChat - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล Chat Guild | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล Chat Guild logSystemChat - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูลระบบ | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูลระบบ logEmoticons - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล Emoticon | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล Emoticon logConsole - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูล console | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูล console logDead - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บข้อมูลการตาย | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บข้อมูลการตาย storageAuto - เซท 0 เพื่อปิดการเก็บของอัตโนมัติ | เซท 1 เพื่อเปิดการเก็บของอัตโนมัติ storageAuto npc <Map> <x> <y> - กำหนดตำแหน่ง NPC คาฟาที่จะเก็บของ storageAuto distance - กำหนดระยะการคุยกับคาฟา storageAuto npc steps - กำหนดสเต็ปการคุยกับคาฟ่า เช่น c r0 n (r0 = เลือกเมนูแรกหวังว่าคงเข้าใจ)