

THÈME 15 : HÔTESSES & ACCUEIL (PLACEMENT)

Étapes de la mise en place :


- Configuration AD : Création du groupe "Accueil-Tribunes"
- Déploiement de la GPO : Application d'une GPO pour le mappage du lecteur H

SOMMAIRE

1. Configuration de l'IP fixe.....
2. Installation d'Active Directory.....
3. Création de l'UO « Accueil-Tribunes ».....
4. Création du groupe de sécurité.....
5. Création des utilisateurs dans l'UO.....
6. Ajouter les Utilisateurs dans le groupe.....
7. Création du dossier partagé (pour le futur lecteur H:).....
8. GPO pour mapper le lecteur H:.....
9. Joindre avec un Pc Client.....
10. Teste de la GPO.....

1. Configuration de l'IP fixe

- Aller dans le serveur local
- Puis dans Ethernet



- Adresse IP : 192.168.1.10
- Masque : 255.255.255.0
- Passerelle : (vide si pas d'internet)
- DNS préféré : 192.168.1.10

E6-AD - VMware Workstation

Fichier Modifier Afficher VM Onglets Aide

Accueil X Heimdall (Pfsense) X Glpi X Hermes (AD) X Xmail X Pc Client 1 X E6-AD X

Gestionnaire de serveur

Paramètres

Administrateur : Invite de commandes

```

Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . : WIN-7CD08MTAPJ7
Suffixe DNS principal . . . . . :
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non

Carte Ethernet Ethernet0 :

Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-DE-F2-BB
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b8c6:7861:b46f:9475%4(préfééré)
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10(préfééré)
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-2A-65-B4-00-0C-29-DE-F2-BB
Serveurs DNS. . . . . : 192.168.1.10
NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé

C:\Users\Administrateur>
  
```

Résultats BPA

Tapez ici pour effectuer une recherche


VMware Tools active de nombreuses fonctionnalités et améliore les mouvements de souris, la vidéo et les performances. Connectez-vous au système d'exploitation invité et cliquez sur "Installer Tools".

Installer Tools Me le rappeler Ne jamais me le rappeler


Pour une entrée directe vers cette machine virtuelle, cliquez dans la fenêtre ou appuyez sur Ctrl+G.

2. Installation d'Active Directory

- Gestionnaire de serveur
- Ajouter des rôles et fonctionnalité
- Installation basée sur un rôle
- Sélectionner le serveur



- Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine
- Ajouter une nouvelle forêt : e6.local
- Laisser les niveaux fonctionnels par défaut
- Mettre un mdp DSRM
- Installer



- Après redémarrage
- AD et DNS créer

E6-AD - VMware Workstation

Fichier Modifier Afficher VM Onglets Aide

Accueil X Heimdall (Pfsense) X Glpi X Hermes (AD) X Xmail X Pc Client 1 X E6-AD X

Gestionnaire de serveur

Gestionnaire de serveur ▸ Tableau de bord

Tableau de bord

- Serveur local
- Tous les serveurs
- AD DS
- DNS
- Services de fichiers et d... ▸

BIENVENUE DANS GESTIONNAIRE DE SERVEUR

1 Configurer ce serveur local

2 Ajouter des rôles et des fonctionnalités

3 Ajouter d'autres serveurs à gérer

4 Créer un groupe de serveurs

5 Connecter ce serveur aux services cloud

DÉMARRAGE RAPIDE

NOUVEAUTÉS

EN SAVOIR PLUS

Rôles et groupes de serveurs

Rôles : 3 | Groupes de serveurs : 1 | Nombre total de serveurs : 1

Rôle	Nombre
AD DS	1
DNS	1

Facilité de gestion

Événements

Services

Performances

Résultats BPA


Tapez ici pour effectuer une recherche

11:39 21/02/2023

Pour une entrée directe vers cette machine virtuelle, cliquez dans la fenêtre ou appuyez sur Ctrl+G.


3. Création de l'UO « Accueil-Tribunes »

- Outils
- Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- Dans le domaine E6.local
- Nouveau → Unité d'organisation
- Nom : Accueil-Tribune




4. Création du groupe de sécurité

- Dans l'UO Accueil-Tribunes
- Nouveau → Groupe
- Nom : Accueil-Tribunes




5. Création des utilisateurs dans l'UO

- Nouveau → utilisateurs
- Créer 2 utilisateurs (hôtesse 1 et 2)
- Créer un mdp simple




6. Ajouter les Utilisateurs dans le groupe

- Sur le groupe Accueil-Tribunes
- Onglet membres
- Ajouter
- Sélectionner hôtesse 1 et 2




- Les utilisateurs sont dans le groupe




7. Création du dossier partagé (pour le futur lecteur H:)

- Créer un dossier (Placement)
- Activer le partage
- Configurer les droits de partage




- Vérifier les droits NTFS




8. GPO pour mapper le lecteur H


- Dans gestion des stratégies de groupe
- Créer la GPO (GPO-Placement-H)



- Créer le lecteur H
- Action : Créer
- Emplacement : \\192.168.1.10\Placement
- Lettre H utilisé




- Dans l'onglet Commun
- Cocher ciblage au niveau de l'élément
- Ciblage → nouveau → Groupes et sécurité
- Sélectionner Accueil-Tribunes




9. Joindre avec un Pc Client

- Mettre une ip fixe (même DNS que l'AD 192.168.1.10)




- Ce PC → propriété → modifier les paramètres
- Cocher domaine
- E6.local
- Mettre les identifiants et mdp qu'il faut
- Puis redémarrer



10. Teste de la GPO

- Se connecter avec un des utilisateurs (hotesse01 ou hotesse02)



- Vérifier si le lecteur H est présent

