유스케이스 다이어그램 — 사용자 앱


가입 후 승인 전에는 대기 안내만, 승인 후에는 통계 기능을 이용합니다



기간 비교 화면(SCR-C-005)은 삭제되었습니다. 사용자 앱의 현재 인원은 1분 통계 기준입니다(5초 갱신은 관리자 앱만).

유스케이스 다이어그램 — 관리자 운영


관리자가 로그인한 뒤 구역·캠을 설정하고 영상과 이벤트를 다룹니다



우클릭 메뉴: screens.md 지도 > 우클릭 메뉴(동 단계, 관리자 앱만) · 현재 인원 5초 갱신: FNC-A-054(관리자 앱만).

유스케이스 다이어그램 — 계정·권한 관리

최고 관리자는 관리자 기능을 모두 쓰고, 관리자 계정과 작업 기록도 관리합니다



빈 삼각형 화살표: 최고 관리자가 관리자의 모든 기능을 이어받습니다(상속).

유스케이스 다이어그램 — 분석 연동·자동 처리

분석 서버는 경계 밖 외부 액터이고, 자동 처리는 "정기 실행" 태그로 표시합니다



분석 서버 안의 사람 탐지·추적과 녹화 파일 정리는 이 경계 밖입니다.

유스케이스 요약

4개 범위, 장마다 유스케이스 9~11개 (로그인·로그아웃은 별도 유스케이스, 로그인 상태는 사전 조건)

01 사용자 앱

10개 유스케이스

가입·승인 대기, 대시보드·지도·그래프·엑셀, 내 계정

비로그인 방문자 · 미승인 사용자 · 사용자

02 관리자 운영

11개 유스케이스

구역·캠 설정과 가동, 실시간·다시보기, 이벤트 처리

관리자

03 계정·권한 관리

10개 유스케이스

사용자 승인·계정 관리, 관리자 계정·작업 기록

관리자 · 최고 관리자 (상속)

04 분석 연동·자동 처리

9개 유스케이스

분석 결과·상태·녹화 수신, 집계·이벤트 판정·데이터 정리

분석 서버(외부 액터) · 정기 실행

그림 읽는 법

실선: 액터가 사용하는 기능 (연관)



«precondition» 점선 상자: 사전 조건(로그인 상태)



«extend» 점선: 필요할 때만 덧붙는 기능



빈 삼각형: 최고 관리자가 관리자 기능을 상속

정기 실행

스케줄러 자동 처리 (액터 아님)

기준: 최신 명세(origin/main, 2026-10-29). 기간 비교 화면 삭제(SCR-C-005) · 지도 우클릭 메뉴 · 현재 인원 5초 갱신(관리자 앱만, FNC-A-054) 반영.