



Documentation Active Directory

I) Installation de Windows Server.



Choisir la langue, le format horaire et monétaire et la disposition du clavier.

Lancer l'installation.



Si vous avez une clé vous pouvez la rentrer, sinon il est possible de continuer l'installation sans clé en cliquant sur « Je n'ai pas de clé produit » .

Configuration du système d'exploitation Microsoft Server

Activer la configuration du système d'exploitation Microsoft Server


Si vous installez le système d'exploitation Microsoft Server pour la première fois sur cet ordinateur (ou si vous installez une autre édition), vous devez entrer une clé de produit valide pour le système d'exploitation Microsoft Server. Votre clé de produit doit figurer dans le courrier de confirmation que vous avez reçu après l'achat d'une copie numérique du système d'exploitation Microsoft Server ou sur une étiquette fournie dans la zone du système d'exploitation Microsoft Server.

La clé de produit (Product Key) ressemble à ceci : XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX


Si vous réinstallez le système d'exploitation Microsoft Server, sélectionnez je ne dispose pas d'une clé de produit. Votre copie du système d'exploitation Microsoft Server sera automatiquement




[Déclaration de confidentialité](#) [Je n'ai pas de clé de produit \(Product Key\)](#) [Suivant](#)




Ensuite, il faut sélectionner La deuxième ligne pour avoir un environnement de bureau, sinon la première ligne pour installer Windows Server en non graphique.



Accepter les conditions.




Il faut sélectionner Personnalisé car c'est une nouvelle installation de Windows Server.




Sélectionner le ou les disques.

Après ça, l'installation va se lancer.



Une fois l'installation terminée, la machine va redémarrer.

Une fois redémarrer, il faudra choisir le mot de passe du compte Administrateur.



Paramètres de personnalisation

Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.

Nom d'utilisateur: Administrateur

Mot de passe: [Champ vide]


Entrez de nouveau le mot de passe: [Champ vide]

Terminer

Après ceci vous pourrez commencer à utiliser Windows Server en mode graphique.

II) Installation du rôle Active Directory.

Il faut changer le DNS pour mettre 127.0.0.1, aussi, il faut mettre une adresse IP statique.



← Paramètres


🏠 Réseau

Attribution d'adresse IP : Automatique (DHCP)
Modifier

Paramètres du DNS

Attribution du serveur DNS : Manuel
Serveurs DNS IPv4 : 127.0.0.1 (non chiffré)
Modifier

Ensuite, il faut ouvrir le gestionnaire de serveur, cliquer su gérer et puis sur ajouter des rôles et fonctionnalité.



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le type d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-EVC9KTLJ72

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner le serveur de destination

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-EVC9KTLJ72

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Confirmation
Résultats

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs
☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WIN-EVC9KTLJ72	192.168.1.35	Microsoft Windows Server 2022 Standard


1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.


< Précédent Suivant > Installer Annuler

Sélectionner le serveur.

Ensuite, ajouter les rôles services AD DS et Serveur DNS.




Puis appuyer sur suivant.



Appuyer sur installer et cocher la case pour redémarrer automatiquement après l'installation.

The screenshot shows the 'Confirmation' step of the Windows Server installation wizard. On the left is a navigation pane with options: 'Avant de commencer', 'Type d'installation', 'Sélection du serveur', 'Rôles de serveurs', 'Fonctionnalités', 'Serveur DNS', 'AD DS', 'Confirmation' (highlighted), and 'Résultats'. The main area contains instructions: 'Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.' Below this is a checked checkbox 'Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire'. A note states: 'Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.' A scrollable list of roles and features is shown, including 'Gestion de stratégie de groupe', 'Outils d'administration de serveur distant', 'Outils d'administration de rôles', 'Outils AD DS et AD LDS', 'Module Active Directory pour Windows PowerShell', 'Outils AD DS', 'Centre d'administration Active Directory', 'Composants logiciels enfichables et outils en ligne de commande AD DS', and 'Outils du serveur DNS'. At the bottom are buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'.

III) Configuration de l'active Directory.



Il faut promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine.

Puis, il faut ajouter une nouvelle forêt.

The screenshot shows the 'Configuration de déploiement' (Deployment Configuration) window. The left pane has options: 'Configuration de déploiement...' (highlighted), 'Options du contrôleur de...', 'Options supplémentaires', 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configur...', and 'Installation'. The main area is titled 'Sélectionner l'opération de déploiement' and has three radio buttons: 'Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant', 'Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante', and 'Ajouter une nouvelle forêt' (selected). Below this is the section 'Spécifiez les informations de domaine pour cette opération' with a text box for 'Nom de domaine racine : test.local'.

Ensuite, il faut compléter cette page.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
WIN-EVC9KTLJ72

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Ensuite cliquer sur suivant jusqu'à installer le service.

Après l'installation le serveur devrait redémarrer, et après le redémarrage, le service Active Directory sera installé et configuré.