Aufnahme automatisch starten

Mit einer Automation in der App Kurzbefehle startet Wattspur die Aufnahme von selbst, sobald sich das iPhone mit dem Auto (CarPlay) oder einem Bluetooth-Gerät verbindet, z. B. der Freisprechanlage oder dem Headset am Motorradhelm. Du brauchst Wattspur ab 0.7.1 und iOS 17 oder neuer.

1 Fahrzeug einstellen

In Wattspur unter **Mehr › Aufnahme › Fahrzeug** wählst du **E-Bike** oder **Motorrad**. Für das Auto nimmst du bis Wattspur 0.8 „Motorrad“, damit die Grenze für GPS-Sprünge passt.

2 Automation „Start“ anlegen

1. Öffne die App **Kurzbefehle** und tippe unten auf **Automation**, dann auf **+**.
2. Wähle **CarPlay** oder **Bluetooth**, dann **Verbindet**. Bei Bluetooth wählst du dein Gerät aus.
3. Wähle **Sofort ausführen** und tippe auf **Weiter**.
4. Wähle **Neue leere Automation › Aktion hinzufügen**, suche **Wattspur** und wähle **Fahrt starten**.
5. Tippe auf **Fertig**.

3 Automation „Ende“ anlegen (optional)

Genauso, aber mit **Trennt** und der Aktion **Fahrt beenden**. Wattspur öffnet dann **Fahrt speichern**: Name eingeben, sichern.

Gut zu wissen

- Die Aufnahme beginnt schon beim Verbinden, oft beim Motorstart. Die Zeit im Stand zählt nicht zur Fahrzeit.
- Ist das iPhone gesperrt, fragt iOS manchmal erst nach dem Entsperren.
- Läuft schon eine Aufnahme, startet keine zweite. Gibt es eine unfertige Fahrt, fragt Wattspur erst nach.
- Wattspur nimmt das Fahrzeug aus Schritt 1. Wechselst du zwischen Fahrzeugen, stelle es vorher um.
- Auch per Siri: „Fahrt starten mit Wattspur“, „Fahrt beenden mit Wattspur“.

Später: Die Aufnahme wartet dann „Bereit“ und beginnt erst bei der Abfahrt. Wattspur erkennt das Fahrzeug an der Verbindung und sichert die Fahrt von selbst.