Projets numéro 2 : Installation de Litemanager dans la salle informatique

Installation d'un contrôle à distance sur les pc de la salle informatique :



Durant les premier jours de la mise en place de la salle informatique le si a chercher a contrôler les pc lors de l'utilisation des élèves de pouvoir interagir avec le professeur et d'avoir un large contrôle a distance :

Avant tous il fallait réinitialiser tous les pc afin de les configurer avec un admin et une session libre,

Car les pc disposer d'un mot de passe que personne ne connaissait et un accès libre des élèves sur une session admin ouverte.




On a opté pour Litemanager :

LiteManager Pro/Free — logiciel d'accès à distance pour l'administration à distance d'ordinateurs via Internet ou le contrôle à distance dans un réseau local, pour l'apprentissage à distance, fournissant une assistance à distance aux utilisateurs et super visant l'activité de travail des employés.


Le programme permet de contrôler rapidement et facilement le bureau de l'ordinateur en mode temps réel avec une prise en charge complète de Windows, fournit un accès à distance sécurisé au système de fichiers, aux processus et aux services de l'ordinateur distant. LiteManager dispose d'outils intégrés pour créer une carte réseau, collecter des données techniques, pouvoir déployer et mettre à jour à l'aide de services d'installation à distance, configurer un routeur d'identification privée (NOIP) et de nombreuses autres fonctionnalités. Logiciel de gestion de classe.

L'administration à distance est désormais possible sans adresse IP. En utilisant le mode Connect by ID, vous pouvez choisir vous-même votre identifiant personnel unique et vous connecter via celui-ci. Les modules client et serveur du programme peuvent fonctionner dans des réseaux connectés à Internet via un serveur proxy. Instructions pour l'installation du logiciel - Visionneuse et serveur.

Gérer le temp d'utilisation des élèves : interface simplifier pour le CPE.





Une vue général de l'ensemble des postes :





Configuration des postes de la salle informatique






Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) \times Général Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau. Obtenir une adresse IP automatiquement O Utiliser l'adresse IP suivante : Adresse IP: 192 . 168 . 1 . 2 Masgue de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0 Passerelle par défaut : 192 . 168 . 1 . 254 Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement O Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante : Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 1 . 1 Serveur DNS auxiliaire : 8 . 8 . 8 . 8 Valider les paramètres en quittant Avancé... Annuler OK

Pour ajouter un nouveau poste accessible par le CPE il suffit d'ajouter l'IP du poste souhaiter :


Sélectionné: 1

Contrôle total

Contrôle total du disque du PC distant pour transférer un cour en temp réel ou installer des logiciel plus rapidement:



Exécution des tâche a distance lancer une vidéo sur tout les poste, afficher un cour et bien plus encore :



Historique de l'ensemble des tâche réaliser par les machine de la salle informatique :

