

TP :

File and Storage Services – Partage de fichiers et gestion des quotas

Réalisé par : Hosni Zaaraoui

Classe : ASSCC

Objectif : Configuration du rôle File and Storage Services pour la création de partages réseau SMB et la mise en place de quotas d'utilisation de l'espace disque à l'aide du File Server Resource Manager.


I. Accès au rôle File and Storage Services

Le rôle **File and Storage Services** est installé automatiquement avec le service **Active Directory Domain Services**.

Il permet la gestion centralisée des volumes, des disques, des partages réseau et des quotas.


Dans le **Server Manager**, nous avons accédé à : **File and Storage Services → Shares**

Cette interface regroupe tous les partages disponibles sur le serveur.




II. Création d'un partage réseau


1. Dans la section **Shares**, clic sur le menu **Tasks → New Share...**



2. Sélection du profil de partage **SMB Share – Quick**, adapté pour un partage standard de fichiers.



3. Sélection du chemin physique : C:\Shares\ARSI SHARES



4. Attribution d'un nom de partage : ARSI SHARES

New Share Wizard

Specify share name

Select Profile

Share Location

Share Name

Other Settings

Permissions

Confirmation

Results

Share name: ARSI SHARES

Share description:

Local path to share: C:\ARSI SHARES

Remote path to share: \\W-SERVER1\ARSI SHARES

5. Vérification des paramètres de sécurité et des autorisations :

- **Administrators** : Full Control
- **Domain Users** : Read/Write

6. Validation de l'assistant pour créer le partage.

Servers

Volumes

Disks

Storage Pools

Shares

iSCSI

Work Folders

SHARES

All shares | 5 total

Filter

Share	Local Path	Protocol	Availability Type
W-SERVER1 (5)			
NETLOGON	C:\Windows\SYSVOL\sysvol\arsi.lo...	SMB	Not Clustered
Partage	C:\Partage	SMB	Not Clustered
print\$	C:\Windows\system32\spool\driv...	SMB	Not Clustered
SYSVOL	C:\Windows\SYSVOL\sysvol	SMB	Not Clustered
ARSI SHARES	C:\ARSI SHARES	SMB	Not Clustered

VOLUME

NETLOGON on W-SERVER1

(C:) Capacity: 39.4 GB

27.9% Used ■ 11.0 GB Used Space □ 28.4 GB Free Space

[Go to Volumes Overview >](#)

QUOTA

NETLOGON on W-SERVER1

To use quotas, File Server...


[To install File Server Resource Man...](#)

Le nouveau partage **ARSI SHARES** apparaît ensuite dans la liste avec le protocole **SMB** et l'état **Not Clustered**.

III. Test d'accès au partage réseau

Depuis un poste client membre du domaine, nous avons accédé au partage à l'aide du chemin UNC suivant :


\\W-SERVER1\ARSI SHARES



Le dossier est accessible en lecture et écriture selon les autorisations configurées.


IV. Gestion des quotas d'espace disque

Le message d'avertissement affiché dans le panneau "Quota" indique que le **File Server Resource Manager (FSRM)** doit être installé pour utiliser les quotas.



4.1 Installation du rôle FSRM


Dans le **Server Manager** → **Add Roles and Features**, nous avons ajouté la fonctionnalité **File Server Resource Manager** sous le rôle **File and Storage Services**.



4.2 Création d'un quota

Une fois l'installation terminée, nous avons ouvert la console **File Server Resource Manager** et procédé comme suit :

1. Sélection du dossier : **C:\Shares\ARSI SHARES**
2. Accès à Quota → **Configure Quota**.
3. Définition d'un quota strict de 100 Mo pour limiter l'espace d'utilisation.



Ce quota empêche désormais toute écriture supplémentaire une fois la limite atteinte.

