

Instance Pools

Instance Pools sind eine Möglichkeit, den Start von Classic-Compute-Clustern erheblich zu beschleunigen und gleichzeitig Kosten zu sparen. Diese Seite erklärt das Konzept, die Vorteile und wie man einen Pool einrichtet.

Was sind Instance Pools?

Ein Instance Pool ist "eine Menge an untätigen (idle), sofort einsatzbereiten Instanzen", die Databricks bereithält, um die Wartezeit beim Starten von Clustern zu verkürzen.

Wie es funktioniert

Wenn ein Cluster neue Knoten benötigt, liefert der Pool sofort verfügbare, untätige Instanzen. Sind keine untätigen Instanzen mehr vorhanden, erweitert sich der Pool automatisch, indem eine neue Instanz beim Cloud-Anbieter angefordert wird. Wird eine Instanz von einem Cluster wieder freigegeben, kehrt sie zurück in den Pool und steht für andere Cluster erneut zur Verfügung.

Kosten- und Zeitvorteile

Zeitersparnis: Die Startzeit von Clustern sowie das Hoch- und Herunterskalieren (Autoscaling) werden durch die sofortige Verfügbarkeit von Instanzen deutlich verkürzt.

Kosteneffizienz: Databricks berechnet keine DBUs (Databricks Units), solange Instanzen im Pool untätig warten – die Gebühren des Cloud-Anbieters für die Instanzen selbst fallen aber weiterhin an. Nur Cluster, die mit dem Pool verbunden sind, können dessen Instanzen nutzen.

Pool erstellen und konfigurieren

Voraussetzung: Nutzer benötigen die Berechtigung "Allow pool creation", die von Workspace-Administratoren vergeben wird.

Erstellungsprozess: In der Compute-Seitenleiste den Reiter "Pools" öffnen, auf "Create Pool" klicken, Einstellungen konfigurieren und bestätigen.

Cluster mit Pool verbinden: Beim Erstellen eines Clusters lässt sich ein Pool über die Dropdown-Menüs "Driver Type" oder "Worker Type" auswählen. Über die Clusters-API müssen dafür die

Parameter `driver_instance_pool_id` und `instance_pool_id` angegeben werden.

Berechtigungsverwaltung

Für Instance Pools gibt es drei Berechtigungsstufen: NO PERMISSIONS, CAN ATTACH TO und CAN MANAGE. Administratoren können den Zugriff über die Benutzeroberfläche, die Permissions-API oder den Terraform-Provider konfigurieren.

Löschen und Einschränkungen

Wird ein Pool gelöscht, werden alle untätigen Instanzen darin beendet. Bereits laufende Cluster funktionieren zwar weiter, können aber nicht mehr hochskalieren; bereits beendete Cluster lassen sich dann nicht mehr neu starten.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/compute/pool-index> · Stand: 2026-08-06