

FPT POLYTECHNIC



Ch ng 7 Các ng d ng trong m ng máy tính



- ❖ Bi t thi t I p thông s cho phép máy tính i u khi n t xa
- ng nh p và s d ng c ch c n ng Remote Desktop trên Windows.
- ❖ Bi t cài t và s d ng thành th o công c VNC truy c p và i u khi n máy tính t xa.
- ❖ Bi t các công c h tr ng b file
- S d ng các công c g i c tin nh n trên m ng LAN và m ng Internet



- Remote Desktop là m t ch ng trình c tích h p trên h i u hành (Winows, Macintosh), cho phép ng i dùng i u khi n máy tính t xa trên m ng. B n có th cài t hay update ph n m m, xem thông tin trên máy tính c ng nh p b ng remote desktop.
- ❖ Windows Remote Desktop: The inumber in which is a line of the control of th



- s d ng tính n ng remote desktop trên Windows, b n ph i thi t l p ch Cho phép ng i dùng s d ng remote desktop và có tài kho n ng nh p vào máy c n i u khi n t xa.
- ❖ Trong Windows XP, công c ng nh p t xa có tên là Remote Access, Windows Vista có tên Remote Desktop, Trong Windows7 có tên là Remote Desktop Connection.
- M t s phiên b n Windows nh Basic, Starter, Home,... không h tr tính n ng Remote Desktop





Trong Windows7:


❖ B1: Nh p chu t ph i vào Computer ch n Properties





C u hình Remote Desktop

❖ B2: Ch n m c Remote Settings






C u hình Remote Desktop

❖ B3:

Tick vào m c Allow Remote
Assistance connections to this
computer và ch n m c Allow
connections from computers
running any version of Remote
Desktop ho c m c Allow
connections only from
computers running Remote
Desktop with Network Level
Authentication. Sau khi l a ch n
xong b m ch n nút OK





S d ng Remote Desktop

❖ B1: Ch n công c Remote Desktop Connection trên menu

popup





S d ng Remote Desktop


❖ B2: Gõ tên máy hay a ch IP c a máy c n i u khi n t xa.





S d ng Remote Desktop

❖ B3: ng nh p vào máy i u khi n t xa b ng tài kho n trên máy ó






Virtual Network Computing

- ❖ C ng gi ng nh Remote Desktop. Virtual Network Computing là m t công c cho phép i u khi n máy tính t xa. ây là công c không tích h p s n trên h i u hành, c phát tri n th ng m i b i hãng RealVNC. B n có th t i ph n m m V t i a ch http://www.realvnc.com/products/download.html
- s d ng VNC, b n ph i có 2 ph n là VNC Viewer và VNC Server. VNC Viewer c cài trên máy tính mà b n mu n i u khi n t xa, còn VNC Server c cài trên t t c các máy tính nào b n mu n c i u khi n t xa




B n có th t i b n mi n phí t trang web http://www.realvnc.com/products/free/4.1/download.html







Lach nm c VNC Server và cài t cho t t c các máy tính mu n i u khi n t xa. Ch n Next và làm theo h ng d n cho n khi k t thúc quá trình cài t






❖ Có thọc u hình các chọc ngọc a VNC học mọc nh








Khác v i Remote Desktop trên Windows, khi ng nh p vào máy tính t xa b n ph i có tài kho n. i v i VNC b n ch c n thi t l p m t kh u ng nh p t xa b ng ch c n ng trên VNC Server ho c b n c ng có th b tr ng






❖ Cài t ch c n ng VNC Viewer trên máy mu n i u khi n t xa. B m Next và làm theo h ng d n cho n khi k t thúc





S d ng Virtual Network Computing


Ch y VNC Server trên máy b i u khi n, khi ó b n s nhìn th y bi u t ng trên System tray





S d ng Virtual Network Computing

Ch y VNC Viewer trên máy mu n i u khi n t xa b ng ng d n Start/RealVNC/Run VNC Viewer






S d ng Virtual Network Computing

Go tên máy ho c a ch IP c a máy c n i u khi n t xa. N u có thi t I p m t kh u trên VNC Server thì b n ph i go úng m t kh u vào







- Khi b n tri n khai m t d án, n u có nhi u ng i trong d án ó và m i ng i l i m nhi m m t ph n c a công vi c. m b o nh ng công vi c không b ch ng chéo, m i thao tác thay i, thêm, b t, di chuy n, xóa,... d li u c a m t ng i trong nhóm thì t t c nh ng ng i còn l i ph i c bi t và c c p nh t. Ch c n ng ó c g i là ng b file.
- Hi n nay có r t nhi u công c h tr vi c ng b file. B n có th tham kh o thông qua các trang web:
 - ✓ Synchronize It! (http://www.grigsoft.com/winsin.htm)
 - ✓ GoodSync (http://www.goodsync.com/)
 - ✓ Microsoft SyncToy (http://www.microsoft.com/downloads/—search for
 - ✓ SyncToy)
 - ✓ DirSync Pro (http://directorysync.sourceforge.net/index.html)
 - ✓ FreeFileSync (http://sourceforge.net/projects/freefilesync/)





c tham kh o trong sách •





- ❖ T i sao ph i i u khi n máy tính t xa?
- Có nh ng công c nào h tr vi c ng nh p và i u khi n máy tính t xa? Có nh ng r i ro gì?
- ❖ Vi c c n thi t ph i ng b file?
- ❖ Có nh ng công c g i tin nh n trên m ng LAN và m ng Internet nào? u và nh c c a m i lo i?