

MOOX 会员 AI 交易 安全接入教程

Bitget UTA + 本地 Agent | 2026-08 试运行版

重要安全边界

Bitget API Key、Secret Key、Passphrase 只保存在会员自己的电脑或 VPS。MOOX 网页不会提供上传这三项凭证的输入框。网站只签发可撤销、可过期的只读计划 Token。

本教程用于帮助会员正确完成技术接入，不构成收益承诺。六种方法都在试运行，不建议大仓位，不建议高杠杆，更不建议满仓。

一、准备环境

- 安装 Node.js 20 或更高版本。
- 在会员页下载 Windows 一键包，完整解压后再运行。
- 电脑系统时间开启自动同步。
- 准备 LIVE 时必须绑定运行 Agent 的固定公网 IPv4；没有固定 IP 就保持 PAPER/DRY_RUN。

二、创建 MOOX 只读计划 Token

- 会员页点击“创建 90 天 Token”。
- Token 只显示一次，复制到 MOOX配置.txt 的 MOOX_SIGNAL_TOKEN= 后面。
- Token 丢失时撤销并重建，不要把 Bitget 密钥误填到这里。

三、先运行 PAPER

- 双击 1-启动PAPER.bat。PAPER 不连接 Bitget，不产生真实订单。
- 确认能够读取品种、正式方向、入场区、止损、止盈和所选方法。
- 无正式预测、证据不足、缠论冲突或点位无效时必须保持等待。

四、在 Bitget 创建 UTA API

- Bitget 个人中心 -> API 管理 -> 创建 API。
- 设置独立 Passphrase，并离线保存 Key、Secret、Passphrase。
- 只开启 UTA 管理/读取与 UTA 交易；禁止提币、划转和不必要权限。
- 准备 LIVE 时绑定运行 Agent 的固定公网 IPv4。

五、配置文件逐项填写

来源	粘贴位置	说明
MOOX 会员页 Token	MOOX_SIGNAL_TOKEN=	只读计划 Token，不是交易所密钥
Bitget API Key	BITGET_API_KEY=	只填等号右边
Bitget Secret Key	BITGET_API_SECRET=	只留本机，绝不发送
Bitget API Passphrase	BITGET_API_PASSPHRASE=	创建 API 时自己设置的口令
所选试运行方法	MOOX_METHOD=	填写下表中的英文代码

示例值必须打码：BITGET_API_KEY=bg_**。不要添加引号，不要把等号左边的名称改掉。**

六、六种试运行方法

方法	MOOX_METHOD 代码	进入候选的证据门槛
1. 六爻	LIUYAO	六爻正式方向齐全才候选
2. 奇门	QIMEN	奇门与正式方向同向才候选
3. 六爻 + 奇门共振	LIUYAO_QIMEN	两种证据同时齐全且同向
4. 六爻 + 缠论	LIUYAO_CHAN	六爻定方向，缠论找结构位置
5. 奇门 + 缠论	QIMEN_CHAN	奇门定时机，缠论确认位置
6. 六爻 + 奇门 + 缠论	LIUYAO_QIMEN_CHAN	三层证据齐全且同向，信号最少

七、运行 DRY_RUN

保存配置后，双击 2-检查DRY_RUN.bat。DRY_RUN 只验证、不下单。它会检查 API 权限、IP 白名单、UTA 账户设置、精确合约、时间同步、行情新鲜度、计划有效期、点位顺序和保护条件。

如果检测到提现权限、缺少交易权限、未绑定 IP、计划过期、点位无效或保护条件不完整，必须停止，不要用放宽检查的方式强行通过。

八、LIVE 试运行前清单

- ☐ PAPER 连续观察且逻辑符合预期
- ☐ DRY_RUN 全部通过
- ☐ API 无提现/划转权限并绑定固定 IPv4
- ☐ 账户内只放可承受全部损失的极小测试资金
- ☐ 确认止损、止盈、最大仓位和杠杆上限
- ☐ 明白本包没有一键 LIVE 按钮，LIVE 需要本机明确双重确认
- ☐ 知道如何运行 3-停止新增交易.bat，并理解已有仓位仍需保护/减仓

九、风险与试运行规则

当前不承诺收益。建议六种方法分别记录至少 10 天，比较命中率、最大回撤、滑点、止损执行和保护单完整性。不要只依据一笔盈亏判断。用户可选择跟随哪一种方法，但任何方法都不能逆转正式锁定方向，也不能绕过统一风控。

不建议大仓位，不满仓，不高杠杆。先 PAPER，再 DRY_RUN，最后只用可承受损失的极小资金试运行。

官方参考

Bitget API 创建指南: <https://www.bitget.com/support/articles/360038968251-API-Creation-Guide>

Bitget UTA Quick Start: <https://www.bitget.com/api-doc/uta/guide>

Bitget UTA Account Info (权限与 IP) : <https://www.bitget.com/api-doc/uta/account/Get-Account-Info>

Bitget UTA Account Settings: <https://www.bitget.com/api-doc/uta/account/Get-Account-Setting>