




|             |                                                                                         |           |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter     | 홈 화면 즐겨찾기 노출                                                                            | Page      | 11           | Author | 장혜연                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Screen Path | Case 1. 즐겨찾기 미등록 되어있는 경우<br>Case 2. 즐겨찾기 이름 지정 후 저장한 경우<br>Case 3. 즐겨찾기 이름 미지정 후 저장한 경우 | Screen ID | FO-TR-PG0001 | Num    | Service Policy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                                                                         |           |              | 1      | <b>홈 화면 - 즐겨찾기 관리 기능 정책</b><br><br><b>1-1 홈 화면 제공 기능</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기 리스트 항목 선택 가능</li> <li>• 즐겨찾기 리스트 정렬 순서 드래그 시 변경 가능</li> </ul> <b>1-2 홈 화면에서의 제한 기능</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기 신규 등록 기능 제공 불가</li> <li>• 즐겨찾기 명칭 수정 기능 제공 불가</li> <li>• 즐겨찾기 삭제 기능 제공 불가</li> </ul> <b>1-3 관리 기능 제공 화면</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기 항목의 등록, 명칭 수정 및 삭제 기능은 홈 화면에서 제공되지 않으며, 아래 화면에서만 허용됨</li> <li>• 역선택 화면 <b>FO-TR-PG0004</b></li> <li>• 즐겨찾기 설정 화면 <b>FO-TR-PG0005</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                         |           |              | Num    | UI/UX Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                                                                                         |           |              | 0      | <b>화면명: SRT 홈 화면- 즐겨찾기(FO-TR-PG0001)</b><br><b>화면 설명</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SRT 앱 홈 화면에서 편도/왕복 선택, 출발·도착역 설정, 탑승 정보 확인 등의 기본 예매 요소와 즐겨찾기 기반 경로 선택 기능을 통합 제공하는 예매 시작 화면.</li> <li>• 홈 화면에서 바로 예매를 시작할 수 있도록 주요 예매 기능을 요약·집약한 구조를 제공하며, 개인화된 즐겨찾기 노출을 통해 접근성을 향상.</li> </ul> <b>화면 목적</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기 기반의 개인화된 경로 선택 기능을 통해 예매 진입 시간을 단축하는 것을 목표로 하고, 사용자의 예매 행동을 홈 화면 단계에서 빠르고 직관적으로 지원하기 위한 목적.</li> </ul> <b>즐거찾기 기능 도입</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기에 등록된 경로가 홈 화면 내에 자동 노출</li> <li>• 즐겨찾기 선택 시 출발·도착역이 즉시 반영→예매 플로우 단축</li> <li>• 개인화된 경로 기반의 빠른 예매 진입 기능 제공</li> <li>• 즐겨찾기 미설정 시엔 기존 홈 화면과 동일하게 기본 출발·도착역 선택 UI 노출, 일반 예매 흐름(경로 선택→ 탑승정보 설정→ 열차 조회) 유지</li> </ul> |
|             |                                                                                         |           |              |        | <b>홈 화면 즐겨찾기 선택 시 동작</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 홈 화면에서 즐겨찾기 항목 선택 시 기존에 저장된 출발역 및 도착역 구간의 자동 적용으로 역선택 화면 진입 없이 구간 선택 상태로 변경되어 열차 조회 가능</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                                                                                         |           |              | 1      | <b>즐거찾기 항목 리스트 노출 상태별 정의</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Case1. 즐겨찾기 지정되어 있지 않은 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 즐겨찾기 홈 화면 미표출되어 기본 홈 화면 표출</li> </ul> </li> <li>• <b>Case2. 즐겨찾기 이름 미지정 상태로 저장한 경우</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 미지정으로 저장 시 시스템 자동 생성 기본명: 즐겨찾기 1, 2, 3으로 저장되어 리스트 형태로 홈 화면 표출</li> </ul> </li> <li>• <b>Case3. 즐겨찾기 이름 지정 후 저장된 상태</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용자가 직접 지정한 이름명 상태로 즐겨찾기 리스트 형태로 홈 화면 표출</li> <li>• 정렬 방식은 생성, 수정한 순서를 기본</li> <li>• 사용자는 홈 화면에서 리스트 정렬 순서 변경만 가능, 등록/삭제/수정 - 즐겨찾기 설정, 역선택에서 변경</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                              |







|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 즐거찾기 구간 설정> 즐거찾기 구간              | Page      | 13                | Author                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 장혜연                                                                                                                                                                                                                                           |
| Screen Path                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 즐거찾기 구간 설정> 즐거찾기 구간> 즐거찾기 구간 리스트 | Screen ID | FO-TR-PG0005      | NUM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Description                                                                                                                                                                                                                                   |
| <div><div><div>Status bar</div><div><div><div>0</div><div>즐거찾기 구간 설정</div><div>×</div></div><div><div>0</div><div>☆ 즐거찾기 구간</div><div>4</div><div>↺</div></div><div><div>1</div><div>즐거찾기1</div><div>동탄역 → 부산역</div><div>×</div></div><div><div>본가</div><div>대전역 → 울산역</div><div>3</div><div>×</div></div><div><div>2</div><div>즐거찾기 추가 +</div></div></div></div></div> |                                  | 5         | 즐거찾기 명칭 인라인 편집 기능 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 즐거찾기 구간 설정 화면 타이틀 및 영역 구성 <ul style="list-style-type: none"><li>좌측 [≡ 메뉴 버튼] 노출. 선택 시 좌측 사이드 내비게이션 탭 슬라이드 인 표출 처리.</li><li>중앙 페이지 타이틀(즐거찾기 구간 설정) 고정 노출</li><li>우측 [닫기(X)] 버튼 노출. 선택 시 홈화면 복귀 처리.</li><li>즐거찾기 리스트 영역: 리스트 최대 3개 표출</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 1                 | 즐거찾기 구간 설정 화면 즐거찾기 리스트 노출 정책 <ul style="list-style-type: none"><li>항목 구성 요소: [명칭 영역] [출발역 → 도착역 표시] [삭제(X) 아이콘] 순서 노출</li><li>등록 개수에 따른 UI 처리:<ul style="list-style-type: none"><li>0~2개 등록 시: ‘+ 즐거찾기 추가’ 버튼 노출</li><li>3개 등록 시: 추가 버튼 비노출 처리</li></ul></li></ul>                     |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 2                 | 즐거찾기 추가 <ul style="list-style-type: none"><li>‘+ 즐거찾기 추가’ 버튼 탭 시 즐거찾기 등록 화면으로 이동 (출발역/도착역 선택 단계 진입)</li><li>Placeholder 정책: 기본명(예: 즐거찾기3) 연한 회색으로 표시</li><li>사용자 입력 시 활성화 전환</li><li>저장 처리:</li><li>구간 및 명칭 지정 후 저장 시 리스트 최하단에 신규 항목 추가</li><li>추가 완료 후 정렬 정책(최신 저장 순) 자동 반영</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 3                 | 즐거찾기 삭제 기능 <ul style="list-style-type: none"><li>삭제 아이콘: 각 항목 우측에 삭제(X) 버튼 상시 노출</li><li>삭제 처리:</li><li>삭제 버튼 탭 시 해당 항목 즉시 제거</li><li>삭제 후 나머지 항목 정렬 자동 재적용</li><li>등록 수가 2개 이하로 변경될 경우, ‘+ 즐거찾기 추가’ 버튼 자동 재노출</li></ul>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 4                 | 즐거찾기 정렬 기능 <ul style="list-style-type: none"><li>정렬 조작 방식: 드래그 앤 드롭 방식 순서 변경 허용</li><li>시각 피드백: 드래그 중 항목 그림자 표시</li><li>정렬 저장: 드롭 완료 시 새로운 순서 즉시 저장 처리</li><li>저장 완료 후 리스트 자동 갱신 표시</li></ul>                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 5                 | 즐거찾기 명칭 직접 입력 실패 처리 안내 <ul style="list-style-type: none"><li>*본 공통 정의는 화면의 명칭 입력 및 유효성 검증, 입력 실패 처리 규칙은 “즐거찾기 공통 정의” 기준을 동일하게 적용함.</li></ul>                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |           | 6                 | UX / 접근성 고려 <ul style="list-style-type: none"><li>터치 영역 최소 44px 확보</li><li>명칭 입력 시 포커스 표시</li></ul>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |

즐거찾기1동탄역 → 부산역×

본가동탄역 → 부산역×

우리집6수서역 → 목포역×

5|즐거찾기3동탄역 → 부산역×

본가동탄역 → 부산역×

즐거찾기 추가 +



|             |                                                        |           |                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chapter     | 즐거찾기 구간 설정> 즐거찾기 구간 등록                                 | Page      | 14                            | Author         | 장혜연                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Screen Path | 즐거찾기 구간 설정> 즐거찾기 구간> 즐거찾기 구간 리스트> +즐거찾기 추가> 즐거찾기 구간 등록 | Screen ID | FO-TR-PG0006<br>FO-TR-POP0002 | NUMDescription |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <div></div> |                                                        |           |                               | 0              | <b>즐거찾기 구간 설정 화면 타이틀 및 영역 구성</b> <ul style="list-style-type: none"><li>좌측 [≡ 메뉴 버튼] 노출. 선택 시 좌측 사이드 내비게이션 탭 슬라이드 인 표출 처리.</li><li>중앙 페이지 타이틀(즐거찾기 구간 설정) 고정 노출</li><li>우측 [닫기(X)] 버튼 노출. 선택 시 홈화면 복귀 처리.</li><li>즐거찾기 리스트 영역: 리스트 최대 3개 표출</li></ul>                                                 |
|             |                                                        |           |                               | 1              | <b>즐거찾기 등록 섹션 헤더</b> <ul style="list-style-type: none"><li>좌측 ★ 아이콘 + “즐거찾기 구간 등록” 텍스트 노출.</li><li>우측 재설정 아이콘(원형 화살표) 노출. 선택 시 본문 입력값 초기화 처리(출발/도착 역 공백 상태, 명칭 기본값 복구 처리).</li></ul>                                                                                                                 |
|             |                                                        |           |                               | 2              | <b>즐거찾기 명칭 설정 및 수정</b> <ul style="list-style-type: none"><li>명칭 배지 형태 [즐거찾기3] 기본 표시 상태.</li><li>자동 생성 규칙: “즐거찾기+n” 순번 자동 부여 처리.</li><li>명칭 수정 기능: 본 화면에서 직접 수정 가능</li><li>중복명 허용 상태. 단, 동일 명칭 저장 시 사용자 혼동 최소화를 위한 관리 화면 내 안내 처리 권장 상태.</li><li>닫기(X) 선택 시 이전 화면 복귀 처리(입력 미저장 상태 유지 상태 적용).</li></ul> |
|             |                                                        |           |                               | 3              | <b>저장 완료 팝업</b> <ul style="list-style-type: none"><li>팝업 본문: “저장되었습니다.” 문구 중앙 정렬 표출.</li><li>하단 버튼 2분할 구성: <b>[확인]</b>, <b>[홈으로 가기] 버튼 병렬 배치 상태.</b></li><li>[확인] 선택 시: 팝업 닫힘 및 현재 화면 유지 처리.</li><li>[홈으로 가기] 선택 시: 메인 홈 화면 이동 처리.</li><li>팝업 외부 터치: 닫힘 미허용 권장(명시적 액션 유도) 상태</li></ul>               |
|             |                                                        |           |                               | 4              | <b>저장 처리</b> <ul style="list-style-type: none"><li>저장 실행 시: 입력값(출발역, 도착역, 자동 생성 명칭) 서버/로컬 저장 처리.</li><li>비로그인: 로컬 저장(단말 기준) 처리.</li><li>로그인: 계정 기반 서버 저장 및 기기 간 자동 동기화 처리.</li><li>최대 저장 개수 정책 존재 시(예: 3개): 초과 시 저장 불가 및 안내 팝업 표출 처리.</li></ul>                                                      |