내 정보 수정 시 유효성 검사 진행하기


수정하기 버튼 클릭 시 입력 값이 유효하지 않은 경우 alert를 이용하여 메시지 출력하기.

1. 닉네임

- 미작성 시 : 닉네임을 입력해주세요.
- 유효하지 않은 경우 : 닉네임은 영어/숫자/한글 2~10 글자 사이로 작성해주세요.

2. 전화번호

- 미작성 시 : 전화번호를 입력해주세요.(- 제외)
- 유효하지 않은 경우 : 전화번호 형식이 올바르지 않습니다.



alert 출력 화면

비밀번호 변경 시 유효성 검사 진행하기

변경하기 버튼 클릭 시 입력 값이 유효하지 않은 경우 alert를 이용하여 메시지 출력하기.

- 1. 현재 비밀번호
- 미작성 시 : 현재 비밀번호를 입력해주세요.
- 2. 새 비밀번호
- 미작성 시 : 새 비밀번호를 입력해주세요.
- 유효하지 않은 경우 : 영어, 숫자, 특수문자(!,@,#,-,_) 6~30 글자 사이로 작성해주세요.
- 3. 새 비밀번호 확인
- 미작성 시: 새 비밀번호 확인을 입력해주세요.
- 새 비밀번호와 새 비밀번호 확인이 일치하지 않은 경우 : 새 비밀번호가 일치하지 않습니다.


-



회원 탈퇴 시 유효성 검사 진행하기

탈퇴 버튼 클릭 시 입력 값이 유효하지 않은 경우 alert를 이용하여 메시지 출력하고 입력 값이 모두 유효한 경우 confirm을 이용해서 탈퇴 여부 확인하기.

- 1. 현재 비밀번호
- 미작성 시 : 비밀번호를 입력해주세요.
- 2. 약관 동의 체크박스
- 체크하지 않은 경우 : 약관 동의 후 탈퇴 버튼을 클릭해주세요.
- 3. 입력 값이 모두 유효한 경우
- confirm 을 이용하여 "정말 탈퇴 하시겠습니까?" 출력
 - 1) 확인 : form 태그 기본 이벤트 수행
 - 2) 취소 : form 태그 기본 이벤트 제거



confirm 출력 화면