



ブラウザだけで、MaBeee をかんたんコントロール！

MaBeee_Web

かんたんガイド

乾電池型IoTデバイス「MaBeee」を
Webから Bluetoothで操作！

PC・タブレット
スマホから
すぐ使える！



★主な特徴

3つの動作モード

利用者の特性や習熟度に
合わせて選べます




アプリのインストール不要

Web Bluetooth APIで
ブラウザだけで接続！



Chrome
または
Edge 対応



ボタンサイズ



操作音

カスタマイズできる！

ボタンの大きさや音を
利用者に合わせて変更可能

⚠️ ご注意ください

- ※SafariやFirefoxでは動作しません。
- ※iPad / iPhoneのSafariやChromeでは
Web Bluetoothがブロックされているため
動作しません。
- ※iOS/iPadOSで使う場合は、
専用ブラウザアプリをご利用ください。



Bluefy



WebBLE

かんたん！ペアリングと操作手順

1 接続する

MaBeeeに接続する

「MaBeeeに接続する」
ボタンをクリック！

2 デバイスを選択



「MaBeee...」を選び
「ペア設定」をクリック！

3 カメラの許可



外付けWebカメラを使う
場合は「許可」を選択

4 モードを設定



動作モードはラジオボタン
または1・2・3キーで設定

5 タイマーを設定



スライダーまたは
←キーで秒数を設定
(1~180秒)

6 サイズ・音を設定



ボタンのサイズや
音を選択！

7 設定が完了！



設定が終わったら...

8 スタート！




「スタート（実行画面へ）」
をクリック！

9 マビーON！



「マビーON」ボタンを
押すと...

10 おもちゃが動く！



MaBeeeを入れた
おもちゃが動きます！

11 終了するには



ページをリロードするか
タブを閉じてください

起動画面がはみ出る時は
ブラウザのズームを
縮小してみてください！



動作環境（必須条件）

対応ブラウザ



Chrome または Edge
※SafariやFirefoxは非対応

対応OS



Windows 10/11 macOS Android OS Chrome OS
※iOS/iPadOSは専用ブラウザアプリ (BluefyやWebBLE) が必要です。



Bluetooth (BLE)
搭載の端末
(PC・Mac・Android・Chromebook)



MaBeee (単4電池入り)と
乾電池で動くおもちゃなど
※緑色のMaBeee for Schoolとは
通信仕様が異なります。



USB外付けWebカメラ
(双方向音声に利用したい時に使用)
録画機能によって録画内容が異なる場合があります。
録画内容によっては個人情報や機密情報を含む可能性があります。
録画内容の取り扱いにはご注意ください。

主な動作モード

1 クリックまたはタップでタイマー実行モード

ボタンをクリックまたはタップすると、設定した時間
(1~180秒) MaBeeeがONになります。



2 マウスオーバーでタイマー実行モード

マウスポイントがボタンに触れた瞬間にタイマーが起動し、
設定した時間MaBeeeがONになります。



3 マウスポイントがボタン内に ある間マビーON モード

マウスポイントがボタン内にある間だけMaBeeeが
ONになります。す、スマホやタブレットでは、
ボタンをタップしている間ONになります。



アクセスはこちら



MaBeee_Web

https://iamsam174.github.io/MaBeee_Web/



開発情報・ライセンス

開発 : iamsam174
使用ライブラリ : Tailwind CSS (MIT License)
デバイス仕様 : MaBeeeの専用UUIDを用いて
GATT通信を行っています。

利用規約（ライセンス）

本アプリは、障害当事者やその支援者による個人利用、
または、福祉事業所や特別支援教育の現場等での
利用に限って無償でご利用いただけます。
なお、プログラムの改変・再配布・商用利用は禁止します。