

Dienstag, 14. März 2023 09:26

Tabelle	Beschreibung
	Stationen des U-Bahnnetzes inklusive Geokoordinaten, z.B. U-Bhf Rathaus Steglitz. Die Spalte Pos ist vom Geo-Datentyp st_point und wird aus Lat und Lng berechnet. Posp ist die planare Version von Pos . Pos hat die SRID 4326 und Posp die SRID 1000004326.
Segment	Physische Verbindung zwischen zwei Haltestellen. Kann in beide Richtungen verwendet werden, hat deshalb logisch gesehen keine Richtung. Die Spalte Laenge_In_Meter gibt die Luftlinienlänge des Segments an.
Linie	Bezeichnung eines Verbindungsangebots wie z.B. U-Bahn-Linie U9. Eine Linie kann zwei Richtungen bedienen. Die U9 fährt in Richtung Rathaus Steglitz oder in Richtung Osloer Straße. Es muss nicht die gesamte Strecke gefahren werden. Konkrete Verbindungen, z.B. von Osloer Straße bis Bahnhof Zoo, sind Unterlinien.
Unterline	Konkrete Verbindungen auf einer Line, die Teile der Gesamtstrecke umfassen. Dabei wird die Gesamtstrecke als Spezialfall auch unter dem Begriff Unterline subsummiert. Unterlinien haben eine Richtung, d.h. Start und Ziel sind festgelegt. Sie können Haltestellen überspringen, d.h. sie fahren dort ohne Halt durch.
Abschnitt	Logische Verbindung zwischen zwei Haltestellen, die Teil einer Unterlinie ist. Innerhalb einer Unterlinie hat ein Abschnitt eine laufende Nummer, die die Abschnittsreihenfolge angibt. Spalte Haelt kann die Werte + und - annehmen, wobei + einen Halt and der Zielstation des Abschnitts kennzeichnet und - die Durchfahrt.
Zeitplan	Zeitraum, in dem ein Verkehr angeboten wird. In den Spalten Mo-So steht jeweils 0 oder 1:0 – Verkehr wird an dem Tag nicht angeboten oder 1 – Verkehr wird an dem Tag angeboten.
Fahrt	Fahrten sind die konkreten Fahrtdurchführungen auf einer Unterlinie.
Halt	Die Haltestellen, die während einer Fahrt bedient werden.