

Procédure de renouvellement de licence Confluent

Objectif

Renouveler les licences Confluent afin d'éviter toute perte de fonctionnalité critique, notamment l'accès à **Confluent Control Center**.

1. Renouvellement de la licence des brokers

Pré-requis

- Se connecter **en SSH** sur chaque broker
- Disposer des droits **root**

Liste des brokers par environnement

Environnement	Brokers
Intégration	LI0KFB01-BROK.domedi.local LI0KFB02-BROK.domedi.local LI0KFB03-BROK.domedi.local
Recette	LR0KFB01-BROK.domedi.local LR0KFB02-BROK.domedi.local LR0KFB03-BROK.domedi.local LR0KFB04-BROK.domedi.local
Production	LP0KFB01-BROK.domedi.local LP0KFB02-BROK.domedi.local LP0KFB03-BROK.domedi.local LP0KFB04-BROK.domedi.local

Important

Le paramètre **confluent.license** doit contenir **la nouvelle clé de licence fournie par Confluent**.

Commandes à exécuter (sur chaque broker)

```
sudo su root

systemctl status confluent-server

systemctl stop confluent-server

vi /etc/kafka/server.properties
# Mettre à jour : confluent.license=

systemctl start confluent-server

systemctl status confluent-server
```

2. Renouvellement de la licence Control Center

Pré-requis

- Se connecter **en SSH** sur le serveur Control Center
- Disposer des droits **root**

Récupération de la nouvelle clé de licence

La nouvelle clé de licence (Control Center) est disponible dans Secret Server :
<https://secretserver/app/#/secrets/view/folder/944>

Important

Le paramètre **confluent.license** doit contenir **la nouvelle clé de licence fournie par Confluent**.

Commandes à exécuter (sur le serveur Control Center)

```
sudo su root

systemctl status confluent-control-center

systemctl stop confluent-control-center

vi /etc/confluent-control-center/control-center-production.properties
# Mettre à jour : confluent.license=

systemctl start confluent-control-center

systemctl status confluent-control-center
```

3. Vérification de la validité de la licence

Via l'interface Control Center

La date de validité (expiration) de la licence peut être consultée directement depuis l'interface web de Control Center.

Exemple pour l'environnement de Production :

<https://lp0kfb01-cont.domedi.local:9021/login/settings/license>