特克拉波车辆伴侣使用

特克拉波车辆伴侣使用
- 一、什么是车辆伴侣
- 二、软件使用说明（个人版）
  - 2.1 环境准备
  - 2.2 软件下载安装
    - 2.2.1 下载软件包
    - 2.2.2 安装启动
    - 2.2.3 软件升级
    - 2.2.4 其他注意事项
- 三、常见问题
  - 3.1 车辆伴侣是如何工作的?
  - 3.2 车辆伴侣如何保证安全?
    - 3.2.1 授权信息安全
    - 3.2.2 车辆数据安全
    - 3.2.3 车辆数据隐私
    - 3.2.4 在线版是否安全?
  - 3.3 车辆伴侣会持续唤醒车辆吗?

一、什么是车辆伴侣

车辆伴侣是一款采用Java语言编写的车辆状态记录软件，类似于国外的**TeslaMate**：teslamate.org，车主可以通过特克拉波官网：tsl.club，下载软件包并安装在您的计算机中（如Mac/Windows/类Linux系统），启动车辆伴侣后，在特克拉波小程序中进行扫码绑定，后续车辆的驾驶和充电等记录，便可在小程序中查看（可当作你的**行程记录仪**、**充电账单**、**智能助手**等）。部分功能使用截图如下：



车辆伴侣分为**个人版**和**云端版**，区别如下：

	个人版	云端版
收费标准	免费	15元/月 40元/季度 70/半年 120元/年 退款政策：随时可退
包含功能	全部功能	全部功能
适用场景	有长期闲置的电脑主机 或者自己有云主机、软路由等	无个人闲置主机 不想自己安装维护
安装方式	自行安装（参照下文说明）	无需安装
访问方式	局域网访问	在线实时访问
安全级别	数据私有、内网访问	阿里云独立容器部署、数据隔离、匿名存储

退款政策：

- 首次订阅开通后，7天内可免费取消；
- 退款金额按实际使用天数扣减。

二、软件使用说明（个人版）

2.1 环境准备

- 请确保你身边有一台计算机，系统支持Mac、Windows、类Linux等；
- 请确保手机和计算机处于**同一局域网**（如你的**家庭wifi网络**），如何确认手机和计算机是否同一局域网：

特克拉波网络工作室



- 由于测试机器限制，当前测试安装过的系统及版本包含有：
  - **macOS Ventura 13.2.1**
  - **Windows 11 Pro**
  - **Linux 5.10 x86_64**
- 若安装启动有错误异常，可小程序中联系客服反馈。

2.2 软件下载安装

2.2.1 下载软件包

- 请前往官方网站下载：https://www.tsl.club

2.2.2 安装启动

- 下载后，解压缩软件包，解压后目录如下：

```
data/              # 车辆行程和充电记录均存放在该目录中，请妥善保管
jre/               # java程序的运行环境
logs/              # 软件日志
tsl-club-mate.jar  # 软件包
一键启动.sh         # 软件启动脚本
```

- 双击运行**【一键启动】**脚本，直到提示**扫码绑定二维码**：
  - Windows系统用户启动时，系统可能会提示是否允许运行，点击**【允许】**即可；
  - Mac系统用户，可能会提示开发者未认证，可以尝试：
    1. 按照提示，点击确认打开即可

特克拉波网络工作室

2. 在**系统设置** → **隐私与安全** → 选择相信任何来源，或点击允许打开

- 使用**特克拉波小程序** → **车主** → **车辆伴侣**，完成扫码绑定，直到提示**绑定车辆伴侣完成**。

2.2.3 软件升级

- 前往官方下载地址，获取最新版本的软件包，解压出其中的 `tsl-club-mate.jar` 文件；
- 关闭车辆伴侣软件窗口，用新的 `tsl-club-mate.jar` 替换旧的 `tsl-club-mate.jar` ；
- 双击运行**【一键启动】**脚本，重新启动，并完成扫码绑定。

2.2.4 其他注意事项

- 若你有在官方APP修改了密码，或有在使用其他第三方特斯拉软件，有可能会偶然导致车辆伴侣授权信息过期，此时需重新扫码绑定；
- 当你的车辆由于网络不畅离线时（如进入地库等），可能造成以下影响：
  - 行程记录可能会延迟几分钟生成；
  - 行程记录的里程和电耗耗电数据可能存在误差；
  - 离线充电时，不会有详细的充电日志，但充电记录理论上会延迟生成。

三、常见问题

3.1 车辆伴侣是如何工作的?

- 大致过程如下：
  1. **扫码绑定授权**：扫码绑定时，会将你的**访问令牌token**从微信客户端直接发送到车辆伴侣（不经过特克拉波后台），用于后续车辆数据状态拉取；
  2. **车辆状态拉取**：通过定时拉取车辆当前状态（车辆伴侣直接请求**特斯拉服务器**），判断不同的离网、睡眠、行程、充电等状态，记录不同的数据；
  3. **车辆数据保存**：车辆的所有数据，存放在软件包的 `data/` 目录中，你可以下载DB Browser for SQLite软件，查看编辑原始数据；
  4. **车辆伴侣状态检测**：车辆伴侣会定时向**特克拉波服务器**发送心跳，主要上传操作系统、版本号、状态等固有信息，以此判断车辆伴侣的工作状态。

3.2 车辆伴侣如何保证安全?

3.2.1 授权信息安全

- 车辆伴侣授权信息传输，是微信客户端直接访问车辆伴侣，不会经过特克拉波后台；
- 授权信息仅存放在你的计算机内存中，不会有泄漏风险，除非你的计算机出现严重安全问题，如网络被监听、使用了非官方的软件包。

特克拉波网络工作室

3.2.2 车辆数据安全

- 车辆伴侣获取车辆状态数据，是直接从特斯拉官方服务器拉取，不会经过特克拉波后台；
- 车辆的数据记录仅存放在你的计算机磁盘中，不会上传至特克拉波后台。

3.2.3 车辆数据隐私

- 车辆的行程和充电记录会存放一些位置信息，但不会存放个人信息，即使别人拿到了这些记录，也无法确认是谁，是哪辆车。

3.2.4 在线版是否安全?

- 在线版均部署在国内TOP云服务商阿里云，物理安全性和稳定性高，且服务器不可外网直接访问；
- 如4.2.1所述，授权信息是内存级别存储（无任何磁盘存储），无法人为读取，不会有泄漏风险；
- 即使存在服务器被侵入（概率极低），车辆数据被获取，但仍无法确认数据对应的是谁及哪辆车，整个过程是匿名的。

3.3 车辆伴侣会持续唤醒车辆吗?

- **不会。**车辆伴侣只会在车辆处于在线时，记录车辆的状态数据，不会主动唤醒车辆。

特克拉波网络工作室