

BelLib

V0.1

Capitolo 1

Indice dei namespace

1.1 Lista dei namespace

Questa è l'elenco di tutti i namespace:

BelLib		??
BelPort		??
BelUtils		??

Capitolo 2

Indice dei file

2.1 Elenco dei file

Questo è un elenco di tutti i file con una loro breve descrizione:

C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/[BelLib.h](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/[config.h](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/[LibreriaWinUnix.cpp](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/BelLib/[BelPort.cpp](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/BelLib/[BelPort.h](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/BelLib/[BelUtils.cpp](#)
C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix/BelLib/[BelUtils.h](#)

Capitolo 3

Documentazione dei namespace

3.1 Riferimenti per il namespace BelLib

Funzioni

- void `init` ()

Comandi di inizializzazione delle funzioni.

3.1.1 Documentazione delle funzioni

3.1.1.1 `init()`

```
void BelLib::init ()
```

Comandi di inizializzazione delle funzioni.

Imposta il setlocale e inizializza il seme per la generazione di numeri casuali.

3.2 Riferimenti per il namespace BelPort

Funzioni

- bool `init` ()

Inizializza la console in unicode per la portabilità.

- void `pause` ()

Pausa la console fino a quando l'utente non preme un tasto.

- void `clear` ()

Pulisce la console.

3.2.1 Documentazione delle funzioni

3.2.1.1 clear()

```
void BelPort::clear ()
```

Pulisce la console.

3.2.1.2 init()

```
bool BelPort::init ()
```

Inizializza la console in unicode per la portabilità.

Questa funzione imposta la console in modo che possa visualizzare i caratteri unicode.

Restituisce

true se l'inizializzazione è riuscita, altrimenti false.

3.2.1.3 pause()

```
void BelPort::pause ()
```

Pausa la console fino a quando l'utente non preme un tasto.

3.3 Riferimenti per il namespace BelUtils

Funzioni

- void [debugMessage](#) (const std::string &messaggio, int livello=0)
Stampa un messaggio di debug sulla console.
- void [allocaMatrice](#) (int **matrice, int righe, int colonne)
Alloca una matrice di interi.
- void [deallocaMatrice](#) (int **matrice)
Dealloca una matrice di interi.

3.3.1 Documentazione delle funzioni

3.3.1.1 allocaMatrice()

```
void BelUtils::allocaMatrice (  
    int ** matrice,  
    int  righe,  
    int  colonne)
```

Alloca una matrice di interi.

Parametri

<i>matrice</i>	La matrice da allocare.
<i>righe</i>	Il numero di righe della matrice.
<i>colonne</i>	Il numero di colonne della matrice.

3.3.1.2 deallocaMatrice()

```
void BelUtils::deallocaMatrice (  
    int ** matrice)
```

Dealloca una matrice di interi.

Parametri

<i>matrice</i>	La matrice da deallocare.
----------------	---------------------------

3.3.1.3 debugMessage()

```
void BelUtils::debugMessage (  
    const std::string & messaggio,  
    int livello = 0)
```

Stampa un messaggio di debug sulla console.

Questa funzione stampa un messaggio di debug sulla console. Il messaggio viene preceduto da un prefisso che indica il livello di gravità.

Parametri

<i>messaggio</i>	Il messaggio da stampare.
<i>livello</i>	Il livello di gravità del messaggio (0 = INFO, 1 = WARNING, 2 = ERROR, 3 = DEBUG).

Capitolo 4

Documentazione dei file

4.1 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/BelLib.h

Libreria di utilità per la programmazione in C++.

```
#include "config.h"
#include <iostream>
#include "BelLib/BelPort.h"
#include "BelLib/BelUtils.h"
```

Namespace

- namespace [BelLib](#)

Definizioni

- #define [PORTABLE](#) 1

Funzioni

- void [BelLib::init](#) ()
Comandi di inizializzazione delle funzioni.

4.1.1 Descrizione dettagliata

Libreria di utilità per la programmazione in C++.

Autore

Tommaso Bellandi

Versione

0.1

Questa libreria fornisce funzioni di uso comune per rendere più veloce la scrittura del codice.

4.1.2 Documentazione delle definizioni

4.1.2.1 PORTABLE

```
#define PORTABLE 1
```

4.2 BelLib.h

[Vai alla documentazione di questo file.](#)

```
00001
00010 // @note Questa libreria è in fase di sviluppo e potrebbe subire modifiche in futuro.
00011 #pragma once
00012
00013 #include "config.h"
00014
00015
00016 #pragma message(" [INFO] TbelUtils: Libreria di utilità per la programmazione in C++")
00017 #pragma message(" ")
00018 #pragma message(" ")
00019 #pragma message(" ")
00020 #pragma message(" ")
00021 #pragma message("")
00022 #pragma message("")
00023 #pragma message("By Tommaso Bellandi V0.1")
00024
00025 #include <iostream>
00026 #include "BelLib/BelPort.h"
00027 #include "BelLib/BelUtils.h"
00028
00029 namespace BelLib {
00030
00036     void init() {
00037         setlocale(LC_ALL, "Italian");
00038         srand(time(NULL));
00039     }
00040 }
```

4.3 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/BelLib/BelPort.cpp

```
#include "BelPort.h"
```

Namespaces

- namespace [BelPort](#)

Funzioni

- bool [BelPort::init](#) ()
Inizializza la console in unicode per la portabilità.
- void [BelPort::pause](#) ()
Pausa la console fino a quando l'utente non preme un tasto.
- void [BelPort::clear](#) ()
Pulisce la console.

4.4 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/BelLib/BelPort.h

```
#include <iostream>
#include "../config.h"
#include "BelUtils.h"
#include <Windows.h>
```

Namespace

- namespace [BelPort](#)

Funzioni

- bool [BelPort::init](#) ()
Inizializza la console in unicode per la portabilità.
- void [BelPort::pause](#) ()
Pausa la console fino a quando l'utente non preme un tasto.
- void [BelPort::clear](#) ()
Pulisce la console.

4.5 BelPort.h

[Vai alla documentazione di questo file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <iostream>
00004 #include "../config.h"
00005 #include "BelUtils.h"
00006
00007 #ifdef PORTABLE
00008 #ifdef TBELUTILS
00009 #pragma message(" [INFO] TbelUtils: modalità PORTABLE attiva")
00010 #endif
00011 #include <Windows.h>
00012 #endif
00013
00014
00015 namespace BelPort {
00023     bool init();
00024
00028     void pause();
00029
00033     void clear();
00034 }
```

4.6 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/BelLib/BelUtils.cpp

```
#include <sstream>
#include "BelUtils.h"
```

Namespace

- namespace [BelUtils](#)

Funzioni

- void [BelUtils::debugMessage](#) (const std::string &messaggio, int livello=0)
Stampa un messaggio di debug sulla console.
- void [BelUtils::allocaMatrice](#) (int **matrice, int righe, int colonne)
Alloca una matrice di interi.
- void [BelUtils::deallocaMatrice](#) (int **matrice)
Dealloca una matrice di interi.

4.7 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/BelLib/BelUtils.h

```
#include <iostream>
#include "../config.h"
```

Namespace

- namespace [BelUtils](#)

Funzioni

- void [BelUtils::debugMessage](#) (const std::string &messaggio, int livello=0)
Stampa un messaggio di debug sulla console.
- void [BelUtils::allocaMatrice](#) (int **matrice, int righe, int colonne)
Alloca una matrice di interi.
- void [BelUtils::deallocaMatrice](#) (int **matrice)
Dealloca una matrice di interi.

4.8 BelUtils.h

[Vai alla documentazione di questo file.](#)

```
00001 #pragma once
00002
00003 #include <iostream>
00004 #include "../config.h"
00005
00006
00007 #ifdef DEBUG
00008 #pragma message(" [INFO] TbelUtils: Compilazione in modalità DEBUG")
00009 #else
00010 #pragma message(" [INFO] TbelUtils: Compilazione in modalità RELEASE")
00011 #endif
00012
00013
00014 namespace BelUtils {
00015
00016     void debugMessage(const std::string& messaggio, int livello = 0);
00017
00018     void allocaMatrice(int** matrice, int righe, int colonne);
00019
00020     void deallocaMatrice(int** matrice);
00021 }
```

4.9 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/config.h

Configurazione della libreria TbelUtils.

Definizioni

- #define `DEBUG` 1
- #define `PORTABLE` 1

4.9.1 Descrizione dettagliata

Configurazione della libreria TbelUtils.

4.9.2 Documentazione delle definizioni

4.9.2.1 DEBUG

```
#define DEBUG 1
```

4.9.2.2 PORTABLE

```
#define PORTABLE 1
```

4.10 config.h

[Vai alla documentazione di questo file.](#)

```
00001 #pragma once
00006
00007 // Attiva o disattiva la modalitDEBUG
00008 #define DEBUG 1
00009 // Attiva o disattiva la modalitORTABLE
00010 #define PORTABLE 1
```

4.11 Riferimenti per il file C:/Users/ilbeb/source/repos/LibreriaWinUnix/↵ LibreriaWinUnix/LibreriaWinUnix.cpp

```
#include <iostream>
#include "BelLib.h"
```

Funzioni

- int `main` ()

4.11.1 Documentazione delle funzioni

4.11.1.1 main()

```
int main ()
```
