ОБРАЗЕЦ: ОТЧЁТ ОБ ОШИБКЕ И ТЕСТ-КЕЙС-ЛИСТ

Мобильное приложение интернет-магазина (Android)

Учебный образец: приложение «Demo Shop» и описанная ошибка вымышлены, оформлены для демонстрации формата отчётов. Это не результат работы на реальном проекте и не отчёт по какому-либо реальному приложению.

Автор: Илья Худоешко, студент БГУИР (3 курс). Дата: 27.10.2026.

1. Отчёт об ошибке (образец)

ID	BUG-001
Заголовок	Корзина: после удаления последнего товара счётчик на значке корзины остаётся «1»
Модуль / экран	Корзина (экран «Моя корзина»), главная панель навигации
Окружение	Устройство: Android-смартфон (в образце условно: Pixel 6, Android 13) Сборка: demo-1.4.2 (test), тестовый сервер, тестовый аккаунт, тема: светлая
Серьёзность / приоритет	Мелкая (Minor) / Средний. Не мешает купить, но вводит в заблуждение.
Предусловия	Пользователь вошёл в аккаунт. В корзине ровно один товар.
Шаги воспроизведения	1. Открыть вкладку «Корзина». 2. Нажать «Удалить» у единственного товара и подтвердить. 3. Увидеть пустую корзину с надписью «Корзина пуста». 4. Нажать системную кнопку «Назад» и вернуться на главный экран. 5. Посмотреть на значок корзины в нижней панели.
Ожидаемый результат	Значок корзины без цифры (или «0»), так как корзина пуста.
Фактический результат	На значке корзины остаётся цифра «1». Исчезает только после полного перезапуска приложения.
Воспроизводимость	Всегда (3 попытки из 3 в описанном сценарии)
Вложения	Скриншот пустой корзины и скриншот главного экрана со значком «1» (в образце не приложены)
Статус	Новая (New)

Примечание: в боевом отчёте к каждой ошибке обязательно прикладываются скриншот или видео, модель телефона и версия Android.

2. Тест-кейс-лист (образец, основные сценарии покупателя)

№	Название	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-01	Вход с верными данными	Ввести e-mail и пароль тестового аккаунта, нажать «Войти»	Открывается главный экран, виден профиль	Высокий
TC-02	Вход с неверным паролем	Ввести верный e-mail и неверный пароль	Понятное сообщение об ошибке, вход не выполнен	Высокий
TC-03	Поиск товара	Ввести в поиске название существующего товара	В выдаче есть нужный товар, цена и фото отображаются	Высокий
TC-04	Поиск без результата	Ввести бессмысленный запрос «ццццц»	Сообщение «Ничего не найдено», приложение не падает	Средний
TC-05	Фильтр по цене	В каталоге задать диапазон цены и применить	Все товары в выдаче внутри диапазона, сброс фильтра работает	Средний
TC-06	Добавление в корзину	В карточке товара нажать «В корзину», открыть корзину	Товар в корзине, количество 1, итоговая сумма верна	Высокий
TC-07	Изменение количества	В корзине увеличить количество до 3, затем уменьшить до 1	Сумма пересчитывается сразу и верно	Высокий
TC-08	Оформление заказа тестовой картой	Перейти к оформлению, ввести адрес, оплатить тестовой картой	Заказ создан, виден в списке «Мои заказы»	Высокий
TC-09	Оплата отклонена	Оплатить тестовой картой, которую банк отклоняет	Сообщение об отказе, заказ не создан, корзина сохранена	Высокий
TC-10	Кнопка «Назад» при оформлении	На шаге оплаты нажать системную «Назад»	Возврат на предыдущий шаг без потери введённых данных	Средний

№	Название	Шаги	Ожидаемый результат	Приоритет
TC-11	Работа без интернета	Отключить сеть, открыть каталог и корзину	Сообщение об отсутствии сети, без «вечной» загрузки и вылетов	Средний
TC-12	Тёмная тема и крупный шрифт	Включить тёмную тему и крупный шрифт в настройках телефона, открыть ключевые экраны	Текст читается, ничего не обрезано и не накладывается	Средний
TC-13	Сворачивание и возврат	Во время оформления свернуть приложение на минуту и вернуться	Состояние экрана сохранено или есть понятный возврат	Средний
TC-14	Удаление аккаунта	В профиле выбрать удаление аккаунта и подтвердить	Запрос подтверждения, затем выход, вход в удалённый аккаунт невозможен	Низкий

Столбцы фактического результата (Pass/Fail), модели устройства и версии Android заполняются при реальном прохождении на телефоне. Лист не включает iOS и нагрузочное тестирование.

3. Шкала серьёзности и форма таблицы ошибок (образец)

Уровень	Что означает	Пример
Блокер	Нельзя пройти ключевой сценарий (купить, войти), приложение падает	Кнопка «Оплатить» не нажимается
Серьёзная	Сценарий проходится с большим неудобством или с неверным результатом	Неверная итоговая сумма в корзине
Мелкая	Не мешает купить, но вводит в заблуждение	Неверный счётчик на значке корзины
Косметика	Визуальный дефект без влияния на работу	Текст чуть сдвинут в тёмной теме

Форма строки в таблице ошибок (так результат сдаётся заказчику):

ID	Экран	Шаги	Ожидалось	Получилось	Серьёзность	Устройство, Android	Вложение
BUG-001	Корзина	см. отчёт выше	Значок без цифры	Значок «1»	Мелкая	Pixel 6, 13 (условно)	screen_01.png
BUG-002							
BUG-003							

Строки BUG-002 и BUG-003 оставлены пустыми как шаблон.