


Módulo de Trazabilidad

MANUAL DE USUARIO

elastic® BUSINESS® ■ V. 18



elastic
BUSINESS

INTRODUCCIÓN	3
CONFIGURACIÓN.....	10
FUNCIONALIDADES.....	15
PARTE ESPECÍFICA.....	29

Índice

INTRODUCCIÓN 3

 Iconos de acceso a los formularios5

 Iconos específicos de trazabilidad6

Introducción

Introducción

El **Módulo de Trazabilidad** de elastic® BUSINESS, permite dar de alta lotes¹ y números de serie² en compras, producción y almacén para poder hacer un seguimiento de materiales a lo largo de todo el flujo empresarial.

Mediante esta funcionalidad se puede registrar el movimiento de cada material que esté asociado a lotes, conocer cuándo y dónde se han utilizado las materias primas y en qué lote de producto terminado se encuentran o a qué cliente le ha sido expedido y en qué fecha.

El **Módulo de Trazabilidad** se encuentra perfectamente integrado con los **Módulos Ventas, Compras y Producción**, dando lugar a altas y bajas de lotes generados desde los distintos módulos para comodidad del usuario de elastic® BUSINESS.

En este manual se explican las formas de generar lotes y/o números de serie en los distintos módulos y cómo seguir los movimientos de materiales a través de ellos. También se explica la configuración necesaria para poder trabajar con este módulo.

De forma específica se explicarán los siguientes aspectos:

- Cómo configurar elastic® BUSINESS para poder trabajar con el módulo de Trazabilidad.
- Cómo generar lotes en compras.
- Cómo generar lotes en almacén.
- Cómo generar lotes en producción.
- Cómo consultar los movimientos de lotes.

¹ Esta configuración de trazabilidad permite registrar todos los movimientos de artículos de la familia de manera agrupada, en la unidad definida para cada artículo de esa familia.

² Nos permite identificar cada unidad de artículo dentro de cada lote generado. Se registran todos los movimientos de cada artículo individualmente y elastic® BUSINESS requerirá la selección de los números de serie implicados en los diferentes movimientos o consumos.

Iconos de acceso a los formularios

Representación Gráfica	Formulario	Funcionalidad
	Navegador	Consulta todos los lotes registrados y permite ver los movimientos de cada uno.
	Buscador por documentos	Permite consultar lotes por documento.
	Listados	Acceso al listado de trazabilidad hacia atrás y trazabilidad hacia delante.
	Trazabilidad hacia delante	Acceso al listado de trazabilidad hacia delante.
	Trazabilidad hacia atrás	Acceso al listado de trazabilidad hacia atrás.
	Configuraciones	Configuración para la creación de lotes.

 **Nota:** Dependiendo de la configuración, y de los módulos contratados este icono puede no estar accesible en la aplicación.

Iconos específicos de trazabilidad

Representación Gráfica	Tip	Funcionalidad
	Número de serie de alta	Número de serie de lote ya dado de alta en el sistema.
	Número de serie expedido	Número de serie de lote expedido.
	Número de serie pendiente de entrada	Número de serie de lote pendiente de dar entrada en almacén.
	Número de serie pendiente de expedición	Número de serie de lote pendiente de expedir de almacén.
	Número de serie pendiente de producción	Número de serie de lote en pendiente de alta de alta en procesos productivos.
	Datos de lote	Información del lote
	Detalles de la información del lote	Información del lote

	Localización	Ubicación del lote
	Lote	Representación del lote.
	Materiales	Materiales
	Movimiento de entrada	Movimiento de entrada de lote en el sistema
	Movimiento de salida	Movimiento de salida.
	Movimiento sin asignar	Movimiento todavía no realizado.
	Movimientos de traspaso	Movimientos de traspaso.
	Dato del documento asociado	Dato concreto del documento.

	Separador de documentos	Separador de documentos
	Tipo de documento asociado	Especifica el documento del que son los datos.
	Números de serie	Números de serie del lote
	Información del documento asociado	Información del documento en los movimientos
	Información lote	Detalles de interés sobre el lote.
	Localizaciones	Ubicaciones del lote
	Movimientos	Movimientos realizados, de cualquier tipo.
	Asociar números de serie	Asocia números de serie de un lote a un movimiento.

	Mover números de serie	Mueve números de serie entre lotes.
	Selección de filas	Permite introducir numéricamente los números de serie a asociar a un movimiento.
	Autoselección	Autoselección de lotes en producción
	Asociar lote/s	Asociación de lotes en producción
	Cambiar lote/s	Cambio de lotes en producción
	Quitar lote/s	Eliminación de lotes en producción

Índice

CONFIGURACIÓN..... 10

- Navegador.....11
- Buscador por documentos11
- Listados12
- Configuración de trazabilidad13
- Configuración de familias trazables.14

Configuración


El **Módulo de Trazabilidad** de elastic® BUSINESS ha de ser configurado previamente a su utilización. Las configuraciones fundamentales vienen precargadas, estas pueden ser modificadas si se desea. Una vez configuradas se deben asignar a las familias de artículos que en las que se quiera gestionar la trazabilidad.

Navegador

Para acceder al navegador debemos ir a Trazabilidad >> Navegador

El navegador es un formulario donde se permite:

- Consultar los lotes registrados en la aplicación.
- Consultar los datos y detalles de cada uno de los lotes: fechas, movimientos, localización y documentos asociados.



Trazabilidad. Navegador

Buscador por documentos

Para acceder al Buscador de documentos debemos ir a Trazabilidad >> Buscador de documentos.

El buscador de documentos permite:

- Realizar una búsqueda de lotes asociados a cualquiera de los siguientes documentos: pedidos, albaranes o facturas, tanto de ventas como de compras, y a órdenes de producción.

- Consultar datos y detalles de cada uno de los lotes visualizados en la búsqueda: fechas, movimientos, localización y documentos asociados.

Listados

Para acceder a los listados debemos ir a Trazabilidad >> Listados.

- Trazabilidad hacia delante:
Permite consultar todos los movimientos del lote, desde consumos en ordenes de fabricación, si se enviaron a cliente y el stock actual.

TRAZABILIDAD HACIA DELANTE

Información: Nº lote: LT13/00034, Familia: 103 - BANDAS DE CAUCHO, Fecha creación: 16/07/2018, Caducidad: 0,000, Us. medida: Kg, Cant. asociada: 8,500.

Nº lote	Nº lote externo	Cód. Artículo	Desc. Artículo	Tipo	Programación	Número de orden	Fecha lanzamiento	Operación	Cantidad consumida	Lote fabricado	Nº lote externo fabricado	Cód. Artículo fabricado	Desc. Artículo fabricado	Tipo fabricado	Cantidad fabricada
LT13/...	BA/00001	BANDA 205/...	Sem.3 Abre	C3H-00008	16/07/2018	Moldear	37,500	LT13/00048		NV00001	NEUMATICO VERDE 2...				60,000
LT13/...	NV00001	NEUMATICO...	Sem.3 Abre	C2H-00007	16/07/2018	Vulcanizar	10,000	LT13/00049		010031205534091...	TREWORLD City Syst...				60,000
LT13/...	NV00001	NEUMATICO...	Sem.4 - P...	9-00055	12/07/2018	Vulcanizar	10,000	LT14/00005		010031205534091...	TREWORLD City Syst...				10,000

Trazabilidad hacia delante

- Trazabilidad hacia atrás:
Permite consultar todos los movimientos del lote, desde consumos en ordenes de fabricación, la compra al proveedor y el stock actual.

TRAZABILIDAD HACIA ATRÁS

Información: Nº lote: LT13/00034, Familia: 103 - BANDAS DE CAUCHO, Fecha creación: 16/07/2018, Caducidad: 0,000, Us. medida: Kg, Cant. asociada: 8,500.

Nº lote	Nº lote externo	Cód. Artículo	Desc. Artículo	Tipo	Nº lote inicial	Cód. Artículo inicial	Desc. Artículo inicial	Empresa	Razón social	Nombre comercial	Albargén compra	Fecha entrada	Cantidad de entrada	Us. medida	Transportista
LT13/...	MALRUB13/98...	MC00001	MEZCLA 91V		NP13/00001	MT00001	Caucho natural (CR...	Treworld...	MALADIAN R...	MALADIAN RUBBER	13/00032	23/03/2018	200,000	Kg	
LT13/...	LOT13/148723...	MC00001	MEZCLA 91V		NP13/00003	MT00002	Caucho sintético SBR	Treworld...	RUBBER SPAN...	RUBBER SPAN S.A.	13/00040	03/04/2018	200,000	Kg	
LT13/...	MALRUB13/98...	MC00001	MEZCLA 91V		NP13/00004	MT00001	Caucho natural (CR...	Treworld...	MALADIAN R...	MALADIAN RUBBER	13/00039	03/04/2018	300,000	Kg	

Trazabilidad hacia atras

Configuración de trazabilidad

Para acceder a Configuraciones debemos ir a Trazabilidad >> Configuraciones


En este acceso, se permite configurar la codificación del lote a la hora de crearse, así como su naturaleza (compras o producción). El sistema permite definir hasta tres tipos de lotes.

- Lotes de producción/expedición: Estos lotes se generarán en las fabricaciones de las ordenes de fabricación y en los albaranes de ventas.
- Lotes de compras: Estos lotes se generarán en el alta de los albaranes de compras.
- Lotes de movimientos libres: Estos lotes se generarán en los movimientos manuales de almacén, tanto de salida como, de entrada.

Se puede definir si los lotes creados, cuentan a su vez con números de serie.

Se distinguen los siguientes apartados de configuración.


- Configuración de producción/expedición:
 - Trazabilidad por nº de serie.
- Configuración de compras:
 - Trazabilidad por nº de serie.
 - Lote por línea de albarán:
- Configuración de los movimientos libres
 - Trazabilidad por nº de serie.
- Número de lote de producción establecido por:
 - Por contador: Configurado en el apartado de "Parámetros de lote en producción"
 - Por núm. De programación: Tomará el código de la programación para la generación del código del lote.
 - Por prog. + subprog. Tomará el código de la programación más el de la subprogramación para la generación del código del lote.
 - Por núm. orden: Tomará el código de la orden para la generación del código del lote.
- Parámetros de lote en producción: Sirve para definir los parámetros para la generación del lote. Está configuración queda a cargo del equipo de elastic® BUSINESS.



Configuración de trazabilidad

Configuración de familias trazables.

En el formulario de familias de artículos, en la pestaña de configuración, se marca el check "Trazable" y a continuación se elige en el combo la configuración de trazabilidad a aplicar a la familia (Lote o número de serie).



Gestión de familia de artículo

Índice

FUNCIONALIDADES..... 15

- Generar/pregenerar lotes de compras..... 16
- Borrar lotes pregenerados de compras..... 17
- Editar lotes de compras..... 17
- Imprimir etiqueta de lotes de compras 17
- Dar altas de artículos trazables en almacén20
- Dar salidas de artículos trazables en almacén22
- Traspasar artículos trazables.....23
- Regularización de lotes24
- Seleccionar lote de consumo en producción24
- Cambiar lote de consumo en producción25
- Consumo manual de artículos trazables25
- Generar lotes para artículos de producción26
- Crear números de serie en producción.....26
- Cambiar lote de alta en producción27
- Consultar lotes generados para producción27
- Mover números de serie entre lotes de un detalle de producción ..27
- Seleccionar lote de expedición27
- Consultar movimientos de trazabilidad28


Funcionalidades

Generar/pregenerar lotes de compras

Los lotes de compras de artículos trazables se generan al dar de alta la mercancía en almacén, por ello se realiza esta operación desde los albaranes de compras.

1. Sitúate en el albarán en que has incluido el artículo trazable del que quieres crear un lote.
2. Vete a la pestaña *Detalles* y comprueba que el artículo tiene marcado el check *Trazable*
3. En *Acciones* selecciona *Crear lotes/nº serie pregenerados*

 **Nota:** Una vez generado los lotes, no se pueden añadir más líneas al albarán.




Albarán de compras

También se pueden generar los lotes automáticamente con el alta de la mercancía. Para ello sigue los siguientes pasos.

1. Sitúate en el albarán en que has incluido el artículo trazable.
2. En *Acciones* selecciona *Alta en almacén*
3. Al ser un artículo trazable, se abrirá una ventana³ que pregunta si quieres añadir alguna referencia al lote del proveedor.
 - a. Si eliges *Sí* se te abre una ventana con la relación de lotes que se han generado para el albarán. Son editables los campos *Lote externo*, *Caducidad* y *Observaciones*.
 - b. Si eliges *No* los lotes se darán de alta con los campos editables vacíos

³ Esta funcionalidad depende de la activación de una propiedad para ello.



Etiquetas dentro del albarán de compras

Borrar lotes pregenerados de compras

1. Sitúate en el albarán de compras donde están incluidos los artículos del lote.
2. En Acciones selecciona *Borrar lotes/nº de series pregenerados*

 **Nota:** Una vez que los lotes están dados de alta en almacén no se permite su borrado. Se tendrán que deshacer alta en el almacén.

Editar lotes de compras

1. Sitúate en el albarán de compras desde el que has generado los lotes.
2. En la pestaña *Detalles* selecciona la línea del lote que deseas editar.
3. Haz clic en *Lotes del detalle*.
4. En la ventana emergente puedes editar los siguientes campos: *Nº de lote externo*, *Caducidad* y *Observaciones*.

Imprimir etiqueta de lotes de compras

1. Sitúate en el albarán de compras desde el que has generado el lote.
2. En la pestaña *Detalles* selecciona la línea del lote que deseas imprimir.
3. Haz clic en *Lotes del detalle*.
4. En la ventana emergente haz clic en *Imprimir etiqueta*.

 **Nota:** Una vez impresa la etiqueta, en la información del lote aparecerá cubierto el campo *Impreso* con la fecha de impresión de la etiqueta.


Devoluciones a proveedor de artículos trazables

Para realizar devoluciones de artículos trazables a un proveedor, debemos dejar constancia en el sistema.

Para ello se tendrá que ir al albarán de compras del cuál se adquirió la mercancía que se quiere devolver. Desde ahí se generará un albarán de devolución indicando la cantidad a devolver



Albarán de compra - Generar albarán de devolución



Seleccionar detalles para el albarán de devolución

Para consultar el movimiento del artículo devuelto, tendremos que irnos a su ficha y desde la pestaña movimientos podremos verlo.

Asignación de lotes/nº de serie de ventas

Los lotes de ventas de artículos trazables se pueden asignar antes de realizar la expedición del material en los albaranes de venta, para ello:

1. Sitúate en el albarán en que has incluido el artículo trazable que vayas a expedir.
2. Vete a la pestaña *Líneas* y pulsa el botón "Asignar"
3. Se abrirá la pantalla de selección y asociación de lotes.

Autoselección de lotes/nº de serie de ventas

El sistema puede seleccionar y asignar automáticamente los lotes.


1. Sitúate en el albarán en que has incluido el artículo trazable del que quieres realizar la expedición.

2. En Acciones selecciona Autoselección de lotes/nº de serie.
3. El sistema precargará los lotes en función de la propiedad configurada en el sistema.
 - a. No se selecciona automáticamente los lotes para expedición.
 - b. Se seleccionan primero los lotes con fecha de caducidad más próxima.
 - c. Se seleccionan primero los lotes con fecha de creación más vieja.


Nota: La configuración de las propiedades queda a cargo del equipo de elastic® BUSINESS. El cliente debe indicar que propiedad desea usar en este caso.

Devoluciones de cliente de artículos trazables

Si un cliente realiza una devolución de un artículo que proviene de un lote trazable, debemos reflejarlo en el sistema. Para ello se tendrá que ir al albarán de ventas del cuál se expidió la mercancía devuelta. Desde ahí se generará un albarán de abono indicando la cantidad a devolver



Albarán de venta - Generar albarán de abono



Seleccionar detalles para el albarán de abono

Tras seleccionar el lote a devolver, en el albarán de ventas de abono pinchamos en el botón "Devolver a almacén". Esto genera un movimiento de entrada del lote devuelto.

Albarán de ventas de abono


Para consultar el movimiento del artículo devuelto, tendremos que irnos a su ficha y desde la pestaña movimientos podremos verlo.

Gestión de artículos – Resumen de movimientos

Dar altas de artículos trazables en almacén

1. Sitúate en el almacén o subalmacén en que quieras dar de alta el lote.
2. Vete a la pestaña de *Movimientos* y, allí, selecciona la pestaña de *Entradas*.
3. Haz clic en *Añadir registro*.
4. Configura el movimiento que deseas realizar.
5. El lote se genera automáticamente al validar el alta.

Nota: Dependiendo de la configuración de la familia, se dará de alta por número de serie o no.




Entrada de artículos trazables en subalmacenes

Dar salidas de artículos trazables en almacén

1. Sitúate en el almacén o subalmacén en que quieras dar salidas de artículos trazables.
2. Vete a la pestaña de *Movimientos* y, allí, selecciona la pestaña de *Salidas*.
3. Haz clic en *Añadir registro*.
4. Configura el movimiento que deseas realizar.
5. Al validar, se abre una ventana emergente donde debes seleccionar el lote/lotes de el/los que quieres dar salidas. Debes seleccionar la cantidad deseada de cada uno de ellos hasta completar las unidades que se han configurado en la ventana anterior.
6. Valida la selección.


 **Nota:** Si el artículo es trazable por número de serie habrá que seleccionar dentro del lote los elementos concretos a los que queremos dar salida.



Salida de artículos trazables en subalmacenes

Traspasar artículos trazables

1. Sitúate sobre el almacén/subalmacén origen.
2. Dentro de Movimientos vete a la subpestaña *Traspasos*.
3. Selecciona el almacén/subalmacén destino.
4. Elige el artículo que quieres traspasar y pásalo a la parte inferior del formulario haciendo clic en la doble flecha.
5. Selecciona cantidad a traspasar y dale a aceptar.
6. El sistema te indicará que al ser artículo trazable tienes que indicar el lote desde el cual quieres realizar el traspaso.
7. Elige en la ventana el lote/s origen con la cantidad a traspasar de cada uno.



Traspaso de artículos trazables en subalmacenes

 **Nota:** Si el lote elegido tiene trazabilidad por número de serie, se solicitarán los números que queremos traspasar.

 **Nota:** El traspaso no genera un lote nuevo, el artículo sigue perteneciendo al mismo lote, pero éste tendrá varias localizaciones.

Regularización de lotes

1. Selecciona el almacén/subalmacén en el que quieres realizar la regularización.
2. Dentro de Movimientos vete a la subpestaña de Regularización.
3. Haz clic en Añadir registro.
4. Cubre los datos necesarios en la ventana de regularización.
5. El sistema te pedirá el lote que quieres regularizar.
6. Selecciona el lote que estás regularizando.
7. Valida el movimiento.


 **Nota:** La regularización no es posible en artículos trazables por número de serie. Estos números sólo pueden ser generados en compras, producción o mediante movimientos de almacén con generación de lote. Si la regularización se debe a pérdidas de material hay que hacerlo mediante bajas o traspaso a un almacén de defectuosos.

Seleccionar lote de consumo en producción

En cualquier operación productiva, de artículos trazables, debemos indicar cuál es el lote de consumo para no perder la trazabilidad.

1. En la orden de producción correspondiente vete a la pestaña *Materiales*.
2. Selecciona la línea para la que quieres seleccionar lote de consumo.
3. Se pulsará el icono, *Asociar lote/s*
4. En la ventana emergente selecciona la línea del lote sobre el que deseas realizar el consumo y haz clic en el check validar.
5. Haz clic con el botón derecho del ratón y selecciona en el desplegable *Asociar lote activo para consumo*.
6. En la ventana emergente selecciona la línea del lote sobre el que deseas realizar el consumo y haz clic en *Activar lote*.

 **Nota:** Para poder realizar fabricaciones de una orden de producción de un artículo trazable, tienen que estar activos lotes de todos los materiales trazables que intervienen en la producción.



Asociar lotes de consumo


Cambiar lote de consumo en producción

1. En la orden de producción correspondiente vete a la pestaña *Materiales*.
2. Selecciona la línea para la que quieres cambiar el lote de consumo.
3. Pulsa el icono *Cambiar lote/s*
4. El lote de desasociará automáticamente.
5. Sigue los pasos descritos en el apartado "Seleccionar lote de consumo en producción" para activar el lote deseado.

Consumo manual de artículos trazables

1. En la orden de producción correspondiente vete a la pestaña *Consumos*.
2. Haz clic en *Añadir registro a la tabla*.
3. En la ventana emergente selecciona el detalle para el que se realiza el consumo, así como el tipo de consumo, artículo y cantidad.
4. Al validar el consumo se preguntará de qué lote/s quieres realizar el consumo manual.
5. Valida el consumo.

Nota: Si el artículo es trazable por número de serie habrá que seleccionar, dentro del lote, los elementos concretos que quieres consumir.



Consumo manual de artículos trazables

Generar lotes para artículos de producción

Cuando producimos un artículo marcado como trazable, tenemos que asociar la producción a un lote para garantizar que la trazabilidad no se pierda.

1. En la pestaña *Detalles* de la orden de producción, ve a la línea para la cual se va a generar lote/s.
2. Haz doble clic sobre la línea.
3. En la ventana emergente que se abre ve a *Acciones* y selecciona *Generar lote nuevo*.
4. Comprueba que en la pestaña de *Lotes pregenerados* aparece el nuevo lote donde se van a incluir las fabricaciones.

 **Nota:** La aplicación genera automáticamente lotes para estas fabricaciones si no se pregenera un lote específico.

Crear números de serie en producción

1. En la orden de producción para la que quieras generar números de serie sitúate en la pestaña de *Detalles orden*.
2. Haz doble clic sobre el detalle para el que es el lote al que deseas generar números de serie.
3. Busca el lote para el que quieres pregenerar números de serie en la pestaña de *lotes pregenerados* y haz doble clic sobre él para entrar a los números de serie.
4. En el botón de acciones selecciona *Generar número de serie*.
5. En la ventana emergente escribe la cantidad de números de serie que desees pregenerar.
6. Valida la generación.

Cambiar lote de alta en producción

Cuando se produce alguna circunstancia que provoque un cambio de lote en producción, tenemos la opción de generar un lote nuevo y luego seleccionarlo para dar de alta la producción.

1. Genera un lote nuevo tal como se ha explicado en el apartado "Generar lotes para artículos de producción".
2. Si sólo tienes lotes de alta, que no han sido pregenerados, tienes que pregenerar dos lotes, pues el primero que aparece es el ya dado de alta.

 **Nota:** elastic® BUSINESS ofrece, en primer lugar, el lote ya dado de alta por si necesitas pregenerar números de serie para él (en el caso de que tengas trazabilidad por número de serie para el artículo del detalle).

Consultar lotes generados para producción

1. Abre la orden de producción para la que se han generado los lotes (ya sean pregenerados o lotes dado de alta automáticamente por la aplicación).
2. Haz doble clic sobre el detalle de la orden que quieres consultar.
3. En la ventana emergente puedes consultar las pestañas de *Lotes pregenerados* y *Lotes de alta* correspondientes a ese detalle de orden.

Mover números de serie entre lotes de un detalle de producción

1. Entra al detalle de la orden para la que quieras mover números de serie.
2. Haz doble clic al detalle y selecciona el lote donde se encuentran los números de serie.
3. Selecciona los números de serie pregenerados que desees mover.
4. Pulsa sobre *Mover números de serie pregenerados* en la botonera superior.
5. Selecciona el lote de destino dentro de los que existen para ese detalle.
6. Valida el movimiento.

Seleccionar lote de expedición

1. En el albarán de ventas selecciona la línea de detalle trazable.
2. Haz clic en *Lotes del detalle*.
3. En la ventana emergente haz clic en *Añadir lotes*.
4. En el listado de lotes que aparece selecciona el/los lotes/s de los que quieres servir con la cantidad asociada a cada uno.
5. Haz clic en *Aceptar* y volverás a la ventana donde visualizas el lote elegido y la cantidad asociada.
6. Haz clic en *Aceptar*.

 **Nota:** La suma de las cantidades asociadas de los distintos lotes debe corresponderse con la cantidad a asociar, que es la indicada en el albarán de ventas.

Consultar movimientos de trazabilidad

1. En el menú principal abre el desplegable *Trazabilidad* y selecciona *Navegador*.
2. Despliega el árbol de la izquierda y sitúate sobre el lote que desees.
3. Navega por los distintos árboles de la ventana principal para consultar los movimientos que desees, así como las localizaciones en las que se encuentra el lote elegido y los distintos documentos que han originado los movimientos

Índice

PARTE ESPECÍFICA.....	29
Gestión de lotes.....	30
Información de etiqueta	30
Etiqueta de compra.....	30
PDA. Generación de lote para artículos trazables	32
PDA. Traspaso de artículos trazables	34
Etiqueta QR duradera	36
PDA. Alta de material trazable	37
PDA. Preparación de artículos trazables para expedición	38
PDA. Expedición de mercancía	38

Parte específica

Parte específica

Gestión de lotes


Al recepcionar las compras se generarán automáticamente los lotes para los artículos trazables de los pedidos de compras. Se generará un lote por cada artículo del pedido de compras.

Las altas de stock manuales generarán nuevos lotes por artículo.

Entendiendo como alta manual a la realización de un movimiento de entrada de stock en el almacén hecho manualmente desde Elastic o desde la PDA sin relación con un pedido o albarán de compras.

Información de etiqueta

Las etiquetas de producto para los **pedidos de compras** se generarán de la misma forma que hasta ahora. Para ello se tiene que ir a Compras >> Pedidos de compra. Y pulsar el botón de etiquetas.




Impresión de etiquetas desde pedidos de compras

Una vez aquí, se seleccionarán el número de etiquetas y se pulsará el botón de impresión, tal y como se venía haciendo. La particularidad es que ahora se podrá elegir entre una *Etiqueta de compra* o una *Etiqueta QR duradera*, ambas se explicarán en los apartados posteriores.


Etiqueta de compra

Al seleccionar esta etiqueta se puede ver que la única particularidad es que para artículos trazables se incluirá a mayores el número del lote en la parte central superior.



Este número de lote vendrá predefinido por **Número de pedido + Código del artículo**.

Las etiquetas de productos también se pueden generar desde el **Almacén**. Para ello se ira a Almacén >> Procesos >> Etiquetas que es donde se generarán las etiquetas cuando no haya pedidos de compra. Las etiquetas de productos generadas manualmente desde Elastic o la PDA (sin relación con pedidos de compras o albarán de compras), para artículos trazables incluirán a mayores el número del lote. Para la generación de estas etiquetas será necesario seleccionar el lote además del artículo.



Los lotes generados por altas manuales se generarán con un número de lote formado por un contador y el código del artículo, por ejemplo: PCM240001-BKPRBR203.



PDA. Generación de lote para artículos trazables

Actualmente cuando se recepciona mercancía desde la PDA, se genera un nuevo albarán de compras con la línea indicada y automáticamente se da de alta en almacén.

Si ya existe un albarán de compras sin dar de alta en su totalidad, se utiliza ese albarán para sumar cantidad a la línea. Ahora habrá que tener en cuenta que los artículos pueden ser trazables. Para los artículos trazables, se regenerará un lote y al dar de alta la línea del albarán, se dará de alta el lote asociado.

Cuando se recepciona desde la PDA se debe leer el código del pedido y el código del artículo. Al confirmar la cantidad leída, se generará un albarán si no hay uno ya existente y dará de alta el artículo. En este proceso se

generará de manera automática un lote con un número, este estará formado por el número de pedido y código del artículo y se dará de alta en el almacén.

←

Recepción

Pedido

C-PC242758

Artículo

L-CONVE02005-5

Proyecto

Desc. Artículo

SILLA METAL 1

Cod. Artículo


CONVE02005

Cantidad

5

Confirmar

Recepción en PDA



Lote del detalle de albarán

Tras añadirlo en la PDA, se da de alta un albarán y en las líneas se añadió una columna donde poder consultar el lote.

PDA. Traspaso de artículos trazables

Cuando se realicen traspasos desde la PDA se tendrá en cuenta que los artículos pueden ser trazables.

En estos momentos, al realizar un traspaso desde la PDA se escanea la etiqueta de lote leyendo el código de barras que identifica al artículo y se indica el origen, este aparece de forma automática al meter el lote, y el destino. Para artículos trazables será necesario indicar también el lote a traspasar, si el artículo no es trazable se ocultará el campo del lote.

←

Traspaso

Artículo *

CONVE02005

Cantidad *

5

Lote *

PC242758-CONVE02005

Descripción

SILLA METAL 1

Ubicación origen

Subalmacén origen *

ZZ STOCK NAVISION

Q X

Nueva ubicación

Subalmacén destino *

ZONA ESTANTERÍAS

Q X

Alm: BMC

Sub: ZZ STOCK NAVISION

Ubi:

Stock 5

PC242758-CONVE02005

CONFIRMAR

Traspaso de PDA

Fecha	Sub Origen	Sub Destino	Alm Destino	Código	Descripción	Cantid...	C...	Us...	Pr...	C...	Mo...	Ubic...	Nº I...	Docu...	Ub...	Nº...
17-17 25/06/2024	ZZ STOCK NAVISION	ZONA ESTANTERIAS	BMC	CONVE02005	SILLA METAL 1	5,00							P...			
14-23 25/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	ZZ STOCK NAVISION	BMC	CONVE02005	SILLA METAL 1	1,00						E0...	P...	240...		
13-45 25/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	ZONA ESTANTERIAS	BMC	CONVE02005	SILLA METAL 1	1,00						E0...	P...	240...		
17-52 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 02	BMC	BKRYV06359N	TF2 CIERRE 60 L...	2,00						E0...		240...		
17-50 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	ZONA ESTANTERIAS	BMC	BKRYV06361N	TF2 CIERRE 120	17,00						E0...		240...		
17-50 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKPRWU02	BOTE TACO QUI...	4,00						E0...		240...		
17-50 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKPRWU02	BOTE TACO QUI...	2,00						E0...		240...		
17-47 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKRYV08011	SPRAY MARRON	1,00						E0...		240...		
17-47 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKRYV08010	SPRAY BLANCO	1,00						E0...		240...		
17-47 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKRYV08009	SPRAY MOSTAZ...	1,00						E0...		240...		
17-47 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKRYV08008	SPRAY VERDE R...	1,00						E0...		240...		
17-46 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	PLAYA SALIDA 03	BMC	BKRYV08007	SPRAY ROJO RA...	1,00						E0...		240...		
17-45 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	ZZ STOCK NAVISION	BMC	BKRYV06361N	TF2 CIERRE 120	1,00						E0...		240...		
17-45 20/06/2024	ZONA ESTANTERIAS	ZZ STOCK NAVISION	BMC	BKRYV06361N	TF2 CIERRE 120	1,00						E0...		240...		

Traspaso de subalmacén

Etiqueta QR duradera

En la generación de las etiquetas de producto en los pedidos de compras se generará a mayores una nueva etiqueta para artículos trazables visualizando el logo, el número de lote y un código QR con información del producto. Este código QR contendrá una dirección URL donde consultar información del producto.



Etiqueta QR duradera

No necesita meter información de las etiquetas para esta impresión se imprimirá una etiqueta por la línea de pedido. El texto que se muestra en la parte inferior no es un número de lote, ya que en el pedido de compras todavía no existirán lotes. Lo que se va a mostrar será el valor con el que se van a generar a posteriori los números de lote.

Estas etiquetas también será posible imprimirlas desde dentro del pedido de compras en la pestaña de líneas.

Mismo lote para artículos trazables para el mismo pedido-artículo

Cuando se recepcione un pedido de compras, al generar el albarán de compras asociado se generará un nuevo lote por artículo- pedido. Si una línea de pedido de compras se recepciona en varios albaranes de compras, se dará de alta en almacén un único lote.

Al pregenerar los lotes en los albaranes de compras se generará automáticamente un número de lote formado por el número de pedido y por el código del artículo.


Para el caso de pedidos de subcontratación, el lote a dar de alta (las altas se hacen en las fabricaciones parciales de la orden de producción asociada) hay que tener en cuenta el mismo criterio.

PDA. Alta de material trazable

Los lotes generados por movimientos de entrada manuales se generarán con un número de lote formado por un contador y por el código del artículo. Los campos obligatorios son Artículo, Cantidad y Ubicación (será donde irá almacenado el artículo). En los recuadros que se muestran indica tanto movimientos como trasposos de mercancía.

Entrada	
Artículo *	CONVE02005
Cantidad *	4
Ubicación *	E010101B
Descripción	SILLA METAL 1
Alm: BMC Sub: ZONA ESTANTERIAS	
Ubi: PC242758-CONVE02005	Stock 5
Lote PC242758-CONVE02005	
Alm: BMC Sub: ZONA ESTANTERIAS	
Ubi: E010101A	Stock 5
Lote PCM24000002-CONVE02005	

Entrada en PDA



Entrada en Elastic

PDA. Preparación de artículos trazables para expedición

En la preparación de órdenes de almacén existirá la opción de seleccionar el lote, en el caso de artículos trazables, al preparar los pedidos de ventas, tanto desde Elastic como desde la PDA. Para artículos trazables será obligatorio identificar el lote a preparar.

PDA. Expedición de mercancía

Cuando se realicen los movimientos de salida al expedir el albarán de ventas, se asociará automáticamente los lotes que se han indicado en las órdenes de almacén relacionadas a las líneas del albarán de ventas para dar de baja esos lotes. Aquí solo haría falta meter el artículo que se quiere expedir y seleccionar el almacén donde darle salida



Salida en PDA

Panel de artículo

LISTA DE FAMILIAS

GESTIÓN DE ARTICULOS

Artículo

Fecha alta: 21/06/2024, Creador: imata, F. modificación: 12/31/08, 25/06/2024, Usuario utl. mod: imata

Código: CONVE02005, Familia: INTA2 - INTACOB TAB.SILLA.BUTACA

Descripción: SILLA METAL 1, Solicitudes de compra: 100%, Provisión: 100%, Disp. en catálogo: 100%

Código EAN13: , Obsoleto: , Fecha obsoleto: , Fecha borrado: , Preparar componentes: x

Código EAN14: , De prototipos: ,

Almacén

Entrada en cuarentena: , Artículo ficticio: , Coste unitario ajustado: ,

Orden de traspaso: ,

Generar: ,

Permitir stock negativo: x, Permitir stock negativo expediciones: x, Factor de ocupación: 1

Almacén: , Subalmacén: ,

Existencias: , Lotes: , Movimientos: , Configuración stock: , Desglose Stocks: , Estrategias: , Ubicaciones fijas: , Reservas manuales: ,

Entradas: , Salidas: , Traspasos: , Regularizaciones: , Resumen de movimientos: ,

Salidas

Empresa	Documento	Razón social	Programación	Fecha	Subtipo	Cantidad	Desc. Almacén	Desc. Subalmacén	Cód. Ubicación	NP lote	Coste	Usuario	Movimiento man.	NP
BMC CONST.				10/43/25/0	Bajas de ma.	1,00	BMC	ZONA ESTANTERIAS	E010101A	PC2424000002-CONVE02005		simon		
BMC CONST.				10/36/25/0	Bajas de ma.	2,50	BMC	ZONA ESTANTERIAS	E010101A	PC2424000002-CONVE02005		simon		
BMC CONST.	AV240787	1137813 SC LTD		14/25/25/0	Salidas a cli.	1,00	BMC	ZZ STOCK WARESON	PLAYA ZZ	PC242757-CONVE02005		imata		
BMC CONST.	AV240786	BMC ESTUDIO &		12/23/25/0	Salidas a cli.	60,00	BMC	PLAYA SALIDA 01		PC242756-CONVE02005		imata		

Tamaño de página: 50

Salida en Elastic