

INSTALAÇÃO DO WINDOWS 10

Os testes foram feitos utilizando a versão 22H2 do Windows 10, entretanto, é provável que funcione no Windows 11 também (faça por sua própria conta e risco).


1 - Baixar a ferramenta de instalação no site da oficial da Microsoft.




2 - Executar o .exe e aceitar os termos até a tela de instalação.




- 3 "O que você deseja fazer?".
 - Selecione a opção "criar mídia de instalação".




- 4 "Selecione o idioma, a arquitetura e a edição".
 - A instalação deve ser feita em uma mídia removível (pendrive ou HD externo) sem nenhum outro arquivo (formatado) com mais de 8Gb, instalações em pendrives com 7,9 Gb ou menos apresentarão erros!
 - Usaremos apenas a versão 64 bits, mas recomenda-se a instalação de "Ambas".



- 5 Etapa final da criação do disco bootável
 - Escolha o pendrive escolhido, siga as próximas etapas de instalação e aguarde o término da criação da mídia.




- 6 Instalando Windows num PC (etapa obrigatória, mesmo com Windows já instalado)
 - Uma vez que o pendrive bootavel com Windows tenha sido criado, é preciso colocá-lo na USB do computador que vai receber o dual boot.
 - I. Com o pendrive conectado na porta USB, reinicie/ligue o computador;
 - II. Essa etapa é diferente em cada computador, mas há um padrão no que deve ser feito para que o computador dê o boot pelo pendrive (mesmo se isso ocorrer automaticamente);
 - A. Exatamente no momento em que o computador estiver ligando, pressione repetidamente F4, F2, DEL ou ESC (a tecla varia de acordo com o fabricante da placa mãe, geralmente são essas, busque o modelo de sua máquina para checar isso);
 - B. Após isso, o sistema abrirá a UEFI BIOS;
 - C. A UEFI BIOS é diferente para cada fabricante de placa mãe, mas basicamente você vai precisar entrar na janela/página "Boot", mudar o "Boot Mode" para **UEFI** e pôr seu pendrive em **1º lugar** na "Boot Option Priority" (mais detalhes na figura abaixo);




D. Em algumas UEFI BIOS, há uma janela/página escrito "Security", se esse for seu caso, entre nela e na opção "Secure Boot" selecione "Disabled":




E. Em algumas UEFI BIOS na janela/página "Boot" há a opção "Fast Boot", selecione-a e mude para Disabled. Talvez também seja necessário alterar e pôr seu pendrive em 1º lugar na "BOOT ORDER Priorities" (mais detalhes na figura abaixo);



- F. Caso essas opções já estejam habilitadas, é só sair da BIOS (geralmente apertando a tecla F10), se não, salve as modificações e saia da BIOS.
- III. Com a tela de instalação do Windows 10 aberta, aceite todos os termos e siga os seguintes passos.
 - A. Instalação Personalizada: Instalar apenas o Windows.



B. Como você já fez o backup de todos os seus arquivos, você pode excluir o conteúdo presente no seu HD. Selecione as unidades que aparecerão, e clique em "Excluir", com tudo isso feito, haverá APENAS uma unidade, escolha ela e clique em "Novo".



C. Feito isso, é só aceitar os termos que virão e seguir o passo a passo da instalação normalmente.