

دليل التشغيل والتسليم

نظام ماسال لإدارة البطاقات وشبكة التوزيع

دليل مبسط للعرض على الشركة، مبني على وظائف النسخة الحالية ومساراتها الفعلية.

ما الذي تستلمه؟

نسخة محلية تعمل باستخدام Vue 3، وحساب مدير نظام، ودليل تشغيل، وملفات بطاقات تجريبية للاستيراد. النسخة الحالية للتصميم والمحاكاة. الربط بالسيرفرات والمزودين والأجهزة والإشعارات الخارجية مرحلة لاحقة.

بيانات الدخول المطلوبة

اسم المستخدم: admin

كلمة المرور: 123456789

الدخول إلى باقي الحسابات يكون ببياناتها المسجلة عند إنشائها. قائمة تبديل الحسابات باقية للمحاكاة والعرض.

بداية نظيفة

تبقى بيانات مدير النظام، ولا تتضمن نسخة البداية بطاقات أو وكلاء أو نقاط بيع أو أرصدة تجريبية. المحافظات موجودة كقائمة أساسية معطلة إلى أن تفعل المطلوب.

خريطة النظام في صفحة واحدة

1 مدير النظام

ينشئ الجهات والفئات والأسعار، ويعتمد الطلبات ويراقب التشغيل.



2 الوكيل الرئيسي

يمتلك مخزن البطاقات ويغذي الأرصدة التشغيلية للتابعين المسموحين.



3 الوكيل الفرعي

يدير تابعيه ويمكنه البيع من حسابه ورصيده، دون مخزن مستقل.



4 الفرعي التابع لفرعي

يمكنه البيع وإنشاء نقاط بيع؛ لا ينشئ فروعا إضافية.



5 نقطة البيع

تبيع وتطبع من حسابها؛ البطاقة تسحب من مخزن الوكيل الرئيسي.

التمويل ينقل رصيدا تشغيليا بين الحسابات. البيع يسحب بطاقة من مخزن الرئيسي ويخصم من حساب الجهة البائعة. المدير والرئيسي لا يبيعان مباشرة للزبون.

الدخول وتجهيز أول عملية

الدخول والتنقل

افتح `masal.html` في المتصفح، ثم أدخل `admin` وكلمة المرور المحددة. بيانات الحساب محفوظة محليا في نفس المتصفح.

القائمة العلوية تبديل الحساب الحالي لغرض المحاكاة. زر الخروج يرجع إلى شاشة الدخول. زر الشمس والقمر يبدل المظهر، وزر القائمة يفتح التنقل الجانبي.

1 فعل المحافظة

إدارة النظام ثم المحافظات، فعل المحافظة التي ستعمل فيها.



2 أضف الشركة والفئة

اسم الشركة، ثم الفئة التابعة لها وحقوق البطاقة المطلوبة.



3 أنشئ الرئيسي وتابعيه

حدد المحافظة والتبعية وأدخل بيانات حساب الدخول لكل جهة.



4 حدد السعر ثم اعتمد الطلبية

سعر الوكيل أولا، ثم ملف البطاقات وفحصه والاستلام النقدي.

لوحة التحكم والكروت

الوكلاء والمحافظات والنقاط

أعداد الجهات المسجلة، وعدد المحافظات المفعلة.

مبيعات اليوم

مبالغ عمليات البيع المسجلة اليوم ضمن نطاق الحساب.

ربح ماسال من الطلبات

ربح تحميل البطاقات للوكلاء؛ منفصل عن ربح بيع الوكيل والنقطة.

البطاقات المتاحة

عدد البطاقات الصالحة والمتاحة للبيع في المخزون.

طلبات التمويل المعلقة

طلبات رصيد لم تنفذ بعد.

طلبات إعادة الطباعة

عمليات تطلب السماح بإعادة الطباعة.

الدعم المفتوح

رسائل دعم لم تغلق بعد.

عرض التفاصيل

يفتح تفاصيل الرقم؛ زر الانتقال يفتح الصفحة المرتبطة.

ماذا يتغير بين الحسابات؟

كروت الرئيسي والفرعي والنقطة تعرض المؤشرات المناسبة لدورها ونطاقها. الرصيد التشغيلي ليس ربحاً، وعدد البطاقات ليس مبلغاً مالياً.

الشركات والفئات والمحافظات

الشركات

تمثل الجهة التي تتبع لها الفئات، مثل شركة اتصالات أو شركة بطاقات رقمية. إضافة شركة تنشئ سجلا جديدا. المعاينة تعرض البيانات، والتعديل يغيرها، والتعطيل يوقف استخدامها بحسب قواعد النظام. صور الشركة اختيارية.

الفئات

الفئة هي نوع البطاقة، مثل رصيد 5,000. تربطها بشركة وتحدد القيمة والحقوق المطلوبة والأسعار الدنيا وحدود البيع. تحدد المحافظات والوكلاء المسموحين عند الحاجة. حد الكمية أو المبلغ اليومي يقيد عمليات الجهة البائعة وفق الإعدادات الحالية. زر الأعمدة يغير العرض في الجدول فقط؛ البيانات تبقى موجودة في التعديل والمعاينة. ترتيب الفئات قابل للتغيير.

المحافظات

إدارة المحافظات خاصة بمدير النظام. فعل المحافظات المطلوبة قبل إضافة الوكلاء ونقاط البيع. اختيار المحافظة من القائمة يوحد أسماء المناطق في الحسابات والفلاتر.

الوكلاء والنقاط والموظفون

إضافة وكيل رئيسي

ينشئ المدير حسابه ومحافظته؛ يحصل على مخزن عند تحميل البطاقات.

إضافة وكيل فرعي

يحدد الوكيل الأعلى. يمكن للفرعي إنشاء فرعي تابع له، ثم تتوقف مستويات الفروع.

نقطة البيع

تتبع جهة واحدة. بياناتها تشمل الاسم والمحافظة والجهاز وحساب الدخول.

عرض الشجرة

يوضح الرئيسي والفرعي وفرع الفرعي والنقاط بألوان وتمييز للتبعية.

الفلاتر

تختار الكل أو مستوى معين لعرض الجهات المطلوبة.

هوية ومستخدمون

للموظفين وأنواع صلاحياتهم، وليس بديلا عن قائمة الوكلاء.

حساب الدخول

بريد الدخول وكلمة المرور اللذان حددا للحساب. المدير يستخدم admin.

موظف الجهة

الموظف يعمل ضمن حساب الجهة ونطاقها، وبالصلاحية التي أسندت له. تعطيل الحساب أو تقييده يؤثر على ما يمكنه تنفيذه.

تبديل الحسابات من الأعلى أداة عرض في هذه النسخة؛ ليس عزل جلسات إنتاجيا بين مستخدمين على سيرفر.

الطلبات: من الملف إلى المخزن

1 بيانات الطلبية

الوكيل الرئيسي والفئة والمجهز والتكلفة والمصاريف والتاريخ.



2 رفع الملف

ملف يحتوي رموز البطاقات والسيرال والانتهاء والحقول المطلوبة.



3 الفحص والمعاينة

عدد صالح ومرفوض، سعر التحميل والمجموع وأسباب رفض الأسطر.



4 الاعتماد

الإدارة تؤكد استلام المبلغ كاش؛ بعدها تسجل الدفعة والمخزون والفاتورة.

إذا رفع الوكيل الطلبية

يرسلها إلى الإدارة للاعتماد. لا تصبح مخزونا معتمدا بمجرد الإرسال.
ملف التجربة المحلي فيه 1000 بطاقة. يجب تحديد السعر للوكيل والفئة قبل الاعتماد، وتصحيح الأسطر المرفوضة.

المخزون والأسعار

المخزون

يعرض دفعات كل وكيل رئيسي مع الفئة والكمية والتكلفة والانتها والحد. فلتري المخزن يحدد الوكيل المطلوب.

مباح للبيع: صالح ويمكن سحبه. محجور أو مصدر: غير مباح للبيع. صادر: خرج بعملية بيع.

البطاقات يعرض بطاقات الدفعة. إجراءات الحجر والإلغاء والتصدير تخضع لحالة الدفعة والصلاحيات؛ ليست كل الإجراءات متاحة لكل حالة.

ترتيب السحب

النظام يختار الأقرب انتهاء أولاً. عند تساوي الانتهاء يختار الأقدم إدخالاً.

رمز الشحن PIN هو الذي يستخدم للشحن. السيريال رقم تعريف عند المزود، والمعرف الداخلي رقم متابعة داخل النظام.

الأسعار

لكل وكيل سعر للفئة. أقل سعر بيع مسموح يمنع النزول عن الحد المحدد، وتاريخ السريان يحدد بدء تطبيق السعر.

حدد السعر ثم احفظه أو اعتمده حسب صلاحيات حسابك. السعر صفر يمنع البيع ويولد تنبيهاً. التسعير المالي بالدينار العراقي.

المحافظ والتمويل

البطاقات: رصيد تشغيلي	رصيد يسمح للجهة بالبيع من مخزن الرئيسي، وليس مخزنا منفصلا.
التعبئة المباشرة	رصيد خدمة مستقل عن البطاقات؛ الربط بالمزود لاحقا.
النقد والتعويضات	قيود التحصيل والتعويض النقدي بحسب العملية.
محفظة مزود API	حساب خدمة منفصل عند استخدام مزود، ضمن المحاكاة الحالية.
الأرصدة والحركات	الرصيد الحالي وحركة الوارد والصادر ومرجع كل عملية.
تمويل وطلبات	طلب تمويل أو تنفيذه من حساب الوكيل المخول إلى الجهات المسموحة.
تمويل متعدد	معاينة مجموعة مستفيدين ومبالغ ثم تأكيدها وتنزيل نتائجها.
استرجاع الرصيد	إعادة الرصيد الموزع وفق التحويلات المتاحة وحدود الاسترجاع.
الفواتير والتحصيل	فواتير تحميل البطاقات والمبالغ المستلمة وتسويتها.

المدير يراقب ويعتمد الطلبات، ولا يمول التابعين نيابة عن الوكيل. كل حركة تمويل تسجل، وإعادة تنفيذ المجموعة بنفس المرجع لا تنشئ تمويلا مكررا.

البيع والطباعة وإعادة الطباعة

1 حساب البائع

الفرعي أو نقطة البيع يبيع من حسابه ومحفظته.



2 اختيار الفئة والعدد

يظهر السعر والإجمالي. سعر البيع النهائي للزبون يمكن تسجيله.



3 إصدار البطاقة

خصم الرصيد وسحب البطاقات مرة واحدة، ثم معاينة الوصل.



4 نتيجة الطباعة

تسجيل النجاح أو الفشل؛ الفشل لا يعيد البطاقة تلقائياً للمخزون.

إذا فشلت الطباعة

سجل سبب الفشل وارفع طلب المعالجة إلى المسؤول الأعلى. إعادة الطباعة تكون للبطاقة نفسها، ولا تعني بيع بطاقة جديدة.

المسؤول يتابع الحالة ضمن النطاق، ولا يحصل على رموز بطاقات نقطة البيع ليستخدمها. تنفيذ الطباعة الفعلي يظل عند صاحب العملية.

البطاقات التالفة والمطالبات

فتح المطالبة

تختار الدفعة وتكتب سبب المشكلة ثم تضغط حجر وفتح مطالبة. البطاقات المسحوبة تتوقف عن البيع، وتظهر قيمة معلقة لحين المعالجة.

الجدول يوضح الوكيل المستفيد والمسحوب والصادر والبديل والتعويض والمستبدل والمرفوض والحالة.

تعويض

تحدد المبلغ؛ يضاف إلى محفظة النقد والتعويضات للوكيل صاحب المطالبة.

استبدال

ترفع دفعة بديلة تطابق الوكيل والفئة والكمية والقيمة التشغيلية، دون تحصيل جديد.

إعادة تفعيل

تعيد البطاقات للبيع إذا سمحت الحالة. لا تعيد البطاقات المصدرة بهذه الطريقة.

رفض أو خسارة

إغلاق المطالبة دون إضافة تعويض، بحسب الصلاحية وقرار المعالجة.

اعتماد التسوية

ينفذ المعالجة ويحدث حالة المطالبة والبطاقات والسجلات.

القيمة الأصلية تبقى للتوثيق. القيمة المعلقة تصبح صفرا عند إغلاق المطالبة؛ الصفر لا يعني أن التعويض يساوي كامل القيمة. مبلغ التعويض ظاهر بشكل مستقل.

تصدير البطاقات وإرجاعها

1 اختر الدفعة واكتب السبب

حدد البطاقات التي تريد سحب المتبقي منها بسبب مشكلة أو إرجاع.



2 استرجع الرصيد الموزع عند الطلب

لا تسحب بطاقات تقابل أرصدة موزعة لا تزال لدى التابعين.



3 حجز وطلب تصدير

يتوقف المتاح عن البيع وتفتح المطالبة المرتبطة بالطلب.



4 الاعتماد والتنزيل المشفر

بعد الاعتماد أدخل سبب التصدير وكلمة تشفير لا تقل عن 12 حرفاً.

بعد التنزيل

الملف موجود على الحاسبة، لكن إرساله إلى المجهز أو التعامل معه خارج النظام ليس إرسالاً تلقائياً. تتابع الإدارة المطالبة وتغلقها بالقرار المناسب. تصدير البطاقات ليس تصدير تقرير، وليس المسار المعتاد لتمويل الفرعي أو نقطة البيع.

الدعم والإشعارات والخريطة

الدعم الفني

رسالة جديدة: المستلم والعنوان والتفاصيل والصورة الاختيارية. الرسالة تمشي ضمن مسار المسؤول المباشر والتصعيد للأعلى.

رد مباشر داخل كارت الرسالة، أو عرض المحادثة لرؤية الردود. يظهر حقل الرد عندما يسمح دورك وحالة الرسالة بذلك.

المستلم الحالي يستطيع التصعيد أو الإغلاق وفق صلاحياته. عند التصعيد تنتظر الجهة الأدنى الرد من المسؤول الأعلى.

الإشعارات والتنبيهات

اختر الجمهور: عام ضمن نطاقك، الأفرع، النقاط أو مخصص. في المخصص ابحث عن المستلم وحدده، ثم اكتب العنوان والنص وأرسل.

التحديد يبقى أثناء اختيار أكثر من مستخدم. إعادة الضغط على عنوان القائمة يغلقها. الإشعارات تظهر داخل المحاكى للمستلمين المحددين.

تنبيهات الانتهاء والعمليات تعتمد على البيانات والإعدادات. لا يوجد إرسال خارجي فعلي إلى الأجهزة في هذه المرحلة.

خريطة الانتشار

تعرض مواقع نقاط البيع وفق البيانات المتاحة والفلاتر. ظهور الموقع لا يعني وجود تتبع حي فعلي للجهاز.

التقارير وتصميم البطاقة والشركة

مركز التقارير الشامل

اختر نوع التقرير والفترة والوكيل والنقطة والمحافظة وغيرها من الفلاتر المتاحة. الكروت تلخص النتائج والجداول تعرض السجلات.

تقارير المبيعات والمخزون والمحافظ والأسعار والشبكة والمطالبات والدعم والتدقيق. المخزون الحالي لقطة حالية، وليس إعادة بناء تلقائية لمخزون تاريخي.

كروت الشبكة تشمل النقاط النشطة والمعطلة والفرعي التابع لفرعي. الربح يجب قراءته حسب الجهة: ماسال، الوكيل أو نقطة البيع.

تصميم البطاقة

اختر قالب الفئة أو الشركة، ثم اللون وعرض الورق والنصوص والصورة وترتيب أجزاء الوصل. اضغط معاينة ثم احفظ.

الفئة يمكن أن تستخدم قالب الشركة. إزالة صورة القالب تمنع رجوع صورة بديلة تلقائياً. شعار الشركة وشعار الوكيل يختلفان عن صورة محتوى البطاقة.

صفحة الشركة

بروفایل ماسال: سلايدر، نبذة، نشاطات، عروض، مشاريع، تواصل وخدمة عملاء. الإدارة تعدل المحتوى وتظهر أو تخفي الأقسام.

صفحة الشركة التعريفية تختلف عن قسم الشركات الذي يحتوي شركات البطاقات.

الصلاحيات والأمان والنسخ

نوع الصلاحية	اسم ومجموعة خيارات تحدد ما يراه الموظف وما يستطيع تنفيذه.
إضافة وتعديل ومعاينة	إنشاء النوع أو تغيير صلاحياته أو الاطلاع على تفاصيله.
تعطيل وحذف	تعطيل النوع يوقف أثره. حذف النوع المرتبط بموظفين يتطلب معالجة الارتباط أولاً.
الأمان والتشغيل	مفاتيح تشغيل الدخول والبيع والطباعة وغيرها وفق النطاق والصلاحيات.
سجل التدقيق	من قام بالإجراء، ومتى، وما الذي تغير.
المراقبة	مؤشرات واستثناءات التشغيل المحلي؛ ليست مراقبة سيرفر إنتاجي.
تكاملات API	إعدادات ومحاكاة محلية؛ الربط الفعلي بالمزودين غير مكتمل.
نسخ احتياطي	تنزيل بيانات العمل لحفظها خارج المتصفح.
استعادة	استبدال البيانات الحالية بالنسخة المختارة بعد التأكد.

النسخة الحالية تحفظ العمل في `localStorage`. نقل ملف `HTML` إلى جهاز آخر لا ينقل بيانات متصفحك. استخدم النسخ الاحتياطي والاستعادة لنقل البيانات.

الأضرار والجداول المشتركة

إضافة	إنشاء سجل جديد داخل القسم الحالي.
معاينة	عرض تفاصيل السجل أو شكل البطاقة دون اعتماد عملية جديدة.
تعديل وحفظ	تغيير البيانات ثم تثبيتها.
تفعيل وتعطيل	تغيير إتاحة السجل مع بقاء بياناته.
بحث وفلترة	تحديد السجلات المعروضة. مسح الفلاتر يعيد النطاق العام المسموح.
الأعمدة	إظهار أو إخفاء أعمدة العرض؛ لا يحذف بيانات السجل.
عرض 10 / 25 / 50 / 100 / الكل	تحديد عدد الأسطر، مع التالي والسابق وعدد الصفحات.
فحص ومعاينة	التحقق من الملف قبل تنفيذه وإظهار سبب الرفض.
اعتماد	تنفيذ الطلب بعد المراجعة؛ قد يؤثر على المخزون والأرصدة.
تنزيل أو تصدير تقرير	حفظ نتائج خارج الواجهة؛ يختلف عن سحب وتصدير رموز البطاقات.

ملفات التجربة وخطة العرض

1000 بطاقة محلية تجريبية، سيريال ورمز وانتهاء.	local-1000.csv
نفس بطاقات الملف المحلي بصيغة نصية؛ لا تستورد النسختين.	local-1000.txt
1000 بطاقة مختلفة، مع رمز الأمان والمرجع.	international-1000.csv
31 ديسمبر 2029 في ملفات التجربة.	تاريخ الانتهاء
تبدأ بعلامات DEMO / TEST ولا تصلح للشحن الحقيقي.	رموز الملفات

عرض عملي أمام الشركة

1. دخول admin، وتفعيل محافظة، وإنشاء شركة وفئة ووكيل رئيسي.
2. تحديد سعر الوكيل ثم رفع ملف محلي واعتماد 1000 بطاقة بعد تأكيد الكاش.
3. إنشاء تابع ونقطة بيع وتمويلها من الوكيل المخول.
4. دخول البائع ببياناته، إصدار بطاقة، معاينة الوصل وتسجيل نتيجة الطباعة.
5. متابعة العملية والتقارير، ثم تجربة إشعار مخصص ورسالة دعم ورد مباشر.

نتيجة الفحص وحدود التسليم

تم التحقق في النسخة المبنية

الدخول الصحيح والخاطئ، إنشاء حسابات الرئيسي والفرعي وفرع الفرعي والنقطة، واستخدام كلمة مرور كل حساب، وبقاء تعديل الحسابات.

فتح صفحات الإدارة المتاحة بالنهاري والليلي، وحفظ البيانات بعد إعادة التحميل، وإرسال إشعار مخصص والرد المباشر.

استيراد 1000 بطاقة، اعتماد الكاش، منع التكرار، ترتيب السحب بالأقرب انتهاء، التمويل المتعدد واسترجاع الرصيد، التعويض والاستبدال وحماية تنزيل رموز البطاقات.

ما لا يعنيه هذا الفحص

الفحص لا يثبت عمل طابعة POS حقيقية أو تعبئة حقيقية أو إرسال خارجي. لم يتم ربط السيرفرات أو المزودين أو اختبار تشغيل متزامن لعدة مستخدمين.

اختبارات قديمة في المشروع تتوقع سلوكا سبق تغييره. اختبارات التسليم الحالية هي المرجع للنتائج الواردة هنا، وليس ادعاء أن جميع ملفات الاختبار القديمة ناجحة.

قرارات مؤجلة

اشتراط شخص ثان لاعتماد سعر المدير، وحدود إعادة الطابعة المعتمدة، وتجميع حدود البيع على كامل شجرة الوكيل تحتاج حسم السياسة المطلوبة.

بقيت هذه السياسات دون تغيير، ولم تعرض إنجازات جديدة. هذا الدليل يشرح المحاكى الحالي، وليس شهادة جاهزية للإنتاج.