Accepting Criteria

ID (Номер требован	Требование (Requirements)	Приемочные критерии (Acceptance Criteria)			
ия в специфик ации)		Given (Дано)	When (Когда)	Then (Тогда)	
1	Все функции сайта доступны только для авторизованных пользователей.	Отображается форма авторизации пользователя.	 Заполнить следующие поля: поле "Адрес электронной почты"; поле "Пароль". Нажать на кнопку "Войти в аккаунт". Нажать на кнопку "Продолжить с Google"; Пройти авторизацию от Google. Нажать на кнопку "Продолжить с Facebook"; Пройти авторизацию от Facebook. Нажать на кнопку "Продолжить с Apple"; Пройти авторизацию от Apple. 	Переход на главную страницу сайта.	
2	При нажатии на кнопку- лого "Etsy" пользователь возвращается на главную страницу сайта.	Отображение страницы "Корзина".	1. Нажать на кнопку-иконку "Etsy" в шапке сайта.	Возвращение на главную страницу сайта.	
3	При наведении курсора на кнопку-лого "Etsy", курсорстрелка меняется на курсор-руку.	Главная страница сайта.	1. Навести курсор мышки на кнопку-лого "Etsy" в шапке сайта.	Курсор-стрелка меняется на курсор-руку.	
4	Посмотреть подробное описание конкретного товара.	На главной странице отображается список товаров.	1. Нажать на фото товара.	Открывается страница данной единицы товара с подробным описанием.	
5	Добавить товар в корзину.	Отображается товар с подробным описанием.	1. Нажать на кнопку "Добавить в корзину".	Товар добавлен в корзину.	

6	Посмотреть все товары добавленные в корзину.	Отображение главной страницы сайта.	1. Нажать на кнопку "Корзина".	Переход на страницу "Корзина", которая содержит все ранее добавленные в корзину товары.
7	При нажатии на кнопку "Оформить заказ" осуществляется переход на страницу "Введите свой адрес доставки".	Страница "Корзина"	1. Нажать на кнопку "Оформить заказ".	Осуществляется переход на страницу "Введите свой адрес доставки".
8	При нажатии на кнопку "Колокольчик" выпадает окно с обновлениями для просмотра.	Главная страница сайта.	1. Нажать на кнопку "Колокольчик" в шапке сайта.	Ниже данной кнопки выпадает окно с обновлениями для просмотра.
9	При нажатии на кнопку изменения настроек сайта появляется всплывающее окно "Изменить настройки".	Главная страница сайта.	1. Нажать на кнопку-иконку "Изменить настройки" в подвале сайта.	Появляется всплывающее окно "Изменить настройки".
10	Произвести сортировку списка товаров по актуальности.	Отображение товаров на странице категории "Одежда и обувь".	 Нажать на поле сортировки товаров; Из выпадающего списка выбрать вариант сортировки "Актуальность". 	Отображение порядка товаров на странице по актуальности.
11	Произвести сортировку списка товаров по самой низкой цене.	Отображение товаров на странице категории "Одежда и обувь".	 Нажать на поле сортировки товаров; Из выпадающего списка выбрать вариант сортировки "Самая низкая цена". 	Отображение порядка товаров на странице по самой низкой цене.
12	Произвести сортировку списка товаров по самой высокой цене.	Отображение товаров на странице категории "Одежда и обувь".	 Нажать на поле сортировки товаров; Из выпадающего списка выбрать вариант сортировки "Самая высокая цена". 	Отображение порядка товаров на странице по самой высокой цене.
13	Произвести сортировку списка товаров по отзывам постоянных покупателей.	Отображение товаров на странице категории "Одежда и обувь".	 Нажать на поле сортировки товаров; Из выпадающего списка выбрать вариант сортировки "Отзывы постоянных покупателей". 	Отображение порядка товаров на странице по отзывам постоянных покупателей.

14	Произвести сортировку списка товаров по последним.	Отображение товаров на странице категории "Одежда и обувь".	 Нажать на поле сортировки товаров; Из выпадающего списка выбрать вариант сортировки "Последние". 	Отображение порядка товаров на странице по последним.
15	Просмотр сайта на ОС Windows в браузере Google Chrome.	Ноутбук на ОС Windows с предустановленным браузером Google Chrome.	1. Открыть Google Chrome; 2. Ввести в адресную строку: https://www.etsy.com/ 3. Нажать на клавишу "Enter".	Страница сайта успешно загружается и корректно отображается.
16	Просмотр сайта на ОС macOS в браузере Safari.	iMac с предустановленным браузером Safari.	1. Открыть Safari; 2. Ввести в адресную строку: https://www.etsy.com/ 3. Нажать на клавишу "Enter".	Страница сайта успешно загружается и корректно отображается.
17	Просмотр сайта на ОС Linux в браузере Mozilla Firefox.	Ноутбук на ОС Linux с предустановленным браузером Mozilla Firefox.	 Открыть Mozilla Firefox; Ввести в адресную строку: https://www.etsy.com/ Нажать на клавишу "Enter". 	Страница сайта успешно загружается и корректно отображается.

ID (Номер требования в спецификации)	Общий счетчик требований
Требование (Requirements)	Текстовое описание требования указанного в спецификации
Приемочные критерии (Acceptance Criteria)	Описание поведения, при котором требование может считаться выполненным.