ID	NOMBRE	PRECONDICIONES	PASOS	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	ESTADO
LOGIN1	ELEMENTOS VISIBLES	-	1 - ACCEDER A LAAPP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN	SE MUESTRAN EN PANTALLA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: -FORNILLARIOS DE EJAILY TOE CONTRASEÑA -BOTON DE CONTIRIAMCIÓN -BOTON DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA -BOTON DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA -BOTON DE REGRESO A HOMEPAGE	SE MUESTRAN EN PANTALLA LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: - FORMULARIOS DE AMAIL Y DE CONTRASEÑA - BOTON DE CONFIRMACIÓN - BOTON DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA - BOTON DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA - BOTON DE REGRESO A HOMEPAGE	PASS
LOGIN2	CONTENIDO REDACTADO CORRECTAMENTE	-	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN	LOS ELEMENTOS EN LA SECCIÓN SE MUESTRAN ESCRITOS CORRECTAMENTE.	LOS ELEMENTOS EN LA SECCIÓN ESTÁN ESCRITOS CORRECTAMENTE.	PASS
LOGIN3	LOGIN CON E-MAIL	- EL E-MAIL DEBE ESTAR REGISTRADO	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - INGRESAR E-MAIL CORRECTO 4 - INGRESAR CONTRASEÑA CORRECTA 5 - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	EL USUARIO ES REDIRIGIDO CORRECTAMENTE LOGUEADO A LA SIGUIENTE SECCIÓN CORRESPONDIENTE	-	-
LOGIN4	LOGIN CON E-MAIL (CONTRASEÑA INCORRECTA)	- EL E-MAIL DEBE ESTAR REGISTRADO	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - INGRESAR E-MAIL CORRECTO 4 - INGRESAR CONTRASEÑA INCORRECTA 5 - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	SE MUESTRA UN AVISO DE ERROR QUE INFORMA AL USUARIO QUE LA CONTRASEÑA INGRESADA ES INCORRECTA	-	-
LOGIN5	LOGIN CON E-MAIL (FORMULARIO DE CONTRASEÑA VACÍO)	-	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - INGRESAR E-MAIL CORRECTO 4 - DEJAR FORMULARIO DE CONTRASEÑA VACIO 5 - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	BOTON DE INGRESO SE DESHABILITA VIO SE MUESTRA UN AVISO DE ERROR QUE INFORMA AL USUARIO QUE LA CONTRASEÑA NO FUE INGRESADA	-	-
LOGIN6	LOGIN CON E-MAIL (FORMULARIO DE E-MAIL VACÍO)	-	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - DEJAR FORMULARIO DE E-MAIL VACIO 4 - INGRESAR CONTRASEÑA 5 - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	BOTON DE INCRESO SE DESHABILITA VIO SE MUESTRA UN AVISO DE ERROR QUE INFORMA AL USUARIO QUE EL E-MAIL NO FUE INGRESADO	-	_
LOGIN7	LOGIN CON E-MAIL (FORMULARIOS VACIOS)	-	- ACCEDER A LA APP - PRESIONAR BOTON DE LOGIN - DEJAR FORMULARIO DE E-MAIL VACIO - DEJAR FORMULARIO DE CONTRASEÑA VACIO - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	BOTON DE INGRESO SE DESHABILITA VIO SE MUESTRA UN AVISO DE ERROR QUE INFORMA AL USUARIO QUE LOS DATOS NO FUERON INGRESADOS	-	-
LOGIN8	LOGIN CON E-MAIL (USUARIO SIN REGISTRAR)	- EL E-MAIL DEBE ESTAR SIN REGISTRAR	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - INGRESAR E-MAIL INCORRECTO 4 - INGRESAR CONTRASEÑA 5 - PRESIONAR BOTON DE INGRESO	SE MUESTRA UN AVISO DE ERROR QUE INFORMA AL USUARIO QUE EL E-MAIL INGRESADO NO ESTÁ REGISTRADO	-	-
LOGIN9	FUNCIONAMIENTO DE BOTON DE RECUPERACION DE CONTRASEÑA	-	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - PRESIONAR BOTON DE "OLVIDE MI CONTRASEÑA"	EL USUARIO ES REDIRIGIDO HACIA LA SECCIÓN DE RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA	-	_
LOGIN10	FUNCIONAMIENTO DE BOTON DE REGRESO A HOMEPAGE	-	1 - ACCEDER A LA APP 2 - PRESIONAR BOTON DE LOGIN 3 - PRESIONAR LOGO DE "DRIXIT"	EL USUARIO ES REDIRIGIDO HACIA LA HOMEPAGE	-	-