


Студент: Бакук Александр

Проект: bakuk3

Исходная схема:



На порта идущих на ПК выполнили команду. На примере интерфейса gi1/0:

Enable

Conf ter

Int gi1/0

Sw mode access

Sw access vlan 20

No sh

End

Для портов не ведущих на ПК:

Enable

Conf ter

Int range gi0/0,gi0/1,gi0/2

Sw trunk enc dot1q

Sw mode trunk

sw tr native vlan 333

sw tr allowed 20,333

no sh

end

2.

Сделали пинг у компьютеров на одном VLAN (от pc1 с pc5)

```
PC1> ping 10.0.0.5

84 bytes from 10.0.0.5 icmp_seq=1 ttl=64 time=8.771 ms
84 bytes from 10.0.0.5 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.642 ms
84 bytes from 10.0.0.5 icmp_seq=3 ttl=64 time=6.565 ms
84 bytes from 10.0.0.5 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.847 ms
84 bytes from 10.0.0.5 icmp_seq=5 ttl=64 time=10.506 ms

PC1> █
```

У разных vlan (пк2 и 5)

```
PC2> ping 10.0.0.5

host (10.0.0.5) not reachable
```

3.

Для начала перехватили пакеты без native vlan (из ПК1 к ПК5)

```
> Frame 242: Packet, 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 20
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.1, Dst: 10.0.0.5
> Internet Control Message Protocol
```

Видим что пакет имеет тег VLAN

Проверим что будет в VLAN'е которых совпадает с native vlan:

Пинг из ПК 2 в ПК 6:

```
> Frame 701: Packet, 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface -, id 0
> Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Private_66:68:05 (00:50:79:66:68:05)
> Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.2, Dst: 10.0.0.6
> Internet Control Message Protocol
```

VLAN метки нет, так как при переходе через trunk порт, он не добавляется, так как его VLAN совпадает с native vlan