

README.md

JK工具箱 V1.0

简介

JK工具箱是一个AutoCAD辅助工具集成平台，采用模块化设计，统一管理多个实用工具。基于AutoLISP开发，支持DCL对话框交互，并预留了插件扩展接口，方便根据需求添加新功能。

功能列表

工具	命令	功能说明
批量查重	JK_FindDup	查找选中范围内的重复文字内容，自动按组分配不同颜色进行标记
批量替换	JK_Replace	支持最多3组文本同时替换，可记忆上次使用的替换对，方便重复操作
文字套椭圆	JK_TextEllipse	为选中的文字中心添加固定大小的椭圆（长轴半径5，短轴半径2.5），椭圆特性随当前图层

安装方法

方法一：加载LSP文件

- 在AutoCAD中执行 `AP` 或 `APPLOAD` 命令
- 选择 `JK_Toolbox.LSP` 文件
- 点击"加载"

方法二：添加到启动组（自动加载）

- 执行 `AP` 命令
- 点击"启动组"区域的"内容"按钮
- 添加 `JK_Toolbox.LSP` 文件
- 重启AutoCAD后自动加载

使用方法

主命令

命令	功能
JK	打开工具箱主界面，通过可视化按钮选择工具

命令	功能
JKPLUGINS	查看所有已注册插件的加载状态
JKHELP	显示帮助信息及命令列表

工具使用说明

批量查重 (JK_FindDup)

- 1. 运行命令后，框选需要检查的单行文字 (TEXT)
- 2. 程序自动识别重复内容并分组显示
- 3. 确认后自动为每组分配不同颜色 (颜色自动轮换，避免与原始颜色冲突)
- 4. 支持取消操作

批量替换 (JK_Replace)

- 1. 运行命令后弹出替换设置对话框
- 2. 最多可设置3组"替换前/替换后"文本对
- 3. 选择替换范围 (全部文本 / 手动选择)
- 4. 自动执行替换并输出统计结果
- 5. 替换对会自动保存，下次打开对话框时沿用

文字套椭圆 (JK_TextEllipse)

- 1. 运行命令后，选择需要添加椭圆的文字对象 (支持单行文字TEXT和多行文字MTEXT)
- 2. 程序自动计算每个文字的中心点
- 3. 在中心位置绘制固定大小的椭圆 (长轴半径5，短轴半径2.5)
- 4. 椭圆颜色、线型、线宽完全跟随当前图层 (ByLayer)
- 5. 支持预先选中对象后执行命令，提高操作效率

扩展插件

添加新插件步骤

- 1. 注册插件：编辑 *JK-plugin-list* 列表，按格式添加条目

("命令名" "显示名称" "功能描述" T)

示例：

("JK_MyTool" "我的工具" "自定义功能描述" T)

- 2. 定义命令函数：创建对应的 c:命令名 函数 (建议以 JK_ 为前缀)
- 3. 添加对话框按钮：在 JK:create_main_dialog 函数中添加对应的按钮控件

4. 绑定按钮动作：在 `c:JK` 和 `JK:setup_dialog` 中添加按钮响应逻辑

插件命名规范

- 统一使用 `JK_` 前缀（如 `JK_FindDup`、`JK_Replace`、`JK_TextEllipse`）
- 避免与AutoCAD内置命令或其他插件冲突

编译方法

生成VLX文件（保护源代码）

- 在AutoCAD中执行 `VLISP` 命令打开Visual LISP IDE
- 点击菜单：文件 → 生成应用程序 → 新建应用程序向导
- 选择"专家"模式
- 添加 `JK_Toolbox.LSP` 作为源文件
- 指定输出目录（如 `release\`）
- 生成 `JK_Toolbox.VLX` 文件
- 分发时仅提供VLX文件即可

文件结构

```
JK_Toolbox.LSP      # 源代码文件（主程序）
README.md          # 说明文档
release/
└── JK_Toolbox.VLX  # 编译后的可加载文件（可选）
```

版本历史

版本	日期	更新内容
V1.0	-	初始版本，包含批量查重、批量替换、文字套椭圆三个核心工具，以及可扩展的插件管理框架

作者

ixsouler