## Instal·lació Jenkins

Abans de començar hem de modificar el Vagrantfile per poder-nos connectar amb el navegador des del nostre ordinador.

```
config.vm.network "forwarded_port", guest: 3128, host: 3128
 config.vm.network "forwarded_port", guest: 22, host: 2222
 config.vm.network "forwarded_port", guest: 8080, host: 8080
```

Les comandes d'instal·lació que heu de fer servir són:

```
wget -0 /etc/yum.repos.d/jenkins.repo
https://pkg.jenkins.io/redhat/jenkins.repo
rpm --import https://pkg.jenkins.io/redhat/jenkins.io.key
yum install jenkins java-1.8.0-openjdk-devel git -y
systemctl enable jenkins && systemctl restart jenkins
```

Si després anem a http://localhost:8080

Ens demanarà la contrasenya per desbloquejar la instal·lació. Seguim les instruccions:

## **Unlock Jenkins**

To ensure Jenkins is securely set up by the administrator, a password has been written to the log (not sure where to find it?) and this file on the server:

/var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword 👉




Please copy the password from either location and paste it below.


Administrator password


cat /var/lib/jenkins/secrets/initialAdminPassword

Configurem el Proxy:




## Configure Proxy





Creeu un usuari administrador (i recordeu la contrasenya):



En el nom de la URL la deixarem com està, ja que només hi accedirem nosaltres des de la nostra màquina:

## Instance Configuration Jenkins URL: http://localhost:8080/

The Jenkins URL is used to provide the root URL for absolute links to various Jenkins resources. That means this value is required for proper operation of many Jenkins features including email notifications, PR status updates, and the BUILD\_URL environment variable provided to build

steps.

The proposed default value shown is **not saved yet** and is generated from the current request, if possible. The best practice is to set this value to the URL that users are expected to use. This will avoid confusion when sharing or viewing links.

En una instal·lació normal li donariem un nom que seria amb el que respon la instància. Aquest paràmetre de tota manera es pot canviar més tard des de configuració.

I ja ho teniu:

