◆ ionic 列表操作

ionic 模态窗口 →

# ionic 加载动作

\$ionicLoading 是 ionic 默认的一个加载交互效果。里面的内容也是可以在模板里面修改。

#### 用法

```
angular.module('LoadingApp', ['ionic'])
.controller('LoadingCtrl', function($scope, $ionicLoading) {
    $scope.show = function() {
        $ionicLoading.show({
            template: 'Loading...'
        });
    };
};
$scope.hide = function(){
        $ionicLoading.hide();
    };
});
```

#### 方法

显示一个加载效果。

show(opts)

# 

隐藏一个加载效果。

hide()

#### **API**

属性 详情

属性	类型	<b>详情</b>
delegate-handle (可选)	字符串	该句柄定义带有\$ionicListDelegate的列表。
show-delete (可选)	布尔值	列表项的删除按钮当前是显示还是隐藏。
show-reorder (可选)	布尔值	列表项的排序按钮当前是显示还是隐藏。
can-swipe (可选)	布尔值	列表项是否被允许滑动显示选项按钮。默认:true。

## 实例

### HTML 代码:

```
<html ng-app="ionicApp">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, width=device-widt</pre>
h">
    <title>Ionic Modal</title>
     <link href="http://www.runoob.com/static/ionic/css/ionic.min.css" rel="stylesheet">
    <script src="http://www.runoob.com/static/ionic/js/ionic.bundle.min.js"></script>
  </head>
  <body ng-controller="AppCtrl">
      <ion-view title="Home">
        <ion-header-bar>
          <h1 class="title">The Stooges</h1>
        </ion-header-bar>
        <ion-content has-header="true">
          <ion-list>
            <ion-item ng-repeat="stooge in stooges" href="#">{{stooge.name}}</ion-item>
          </ion-list>
        </ion-content>
      </ion-view>
  </body>
</html>
```

### JavaScript 代码

```
angular.module('ionicApp', ['ionic'])
.controller('AppCtrl', function($scope, $timeout, $ionicLoading) {
  // Setup the loader
  $ionicLoading.show({
    content: 'Loading',
    animation: 'fade-in',
    showBackdrop: true,
    maxWidth: 200,
    showDelay: 0
  });
  // Set a timeout to clear loader, however you would actually call the $ionicLoading.hide(); method whe
never everything is ready or loaded.
  $timeout(function () {
    $ionicLoading.hide();
    $scope.stooges = [{name: 'Moe'}, {name: 'Larry'}, {name: 'Curly'}];
  }, 2000);
});
```

#### 尝试一下»

# \$ionicLoadingConfig

设置加载的默认选项:

### 用法:

```
var app = angular.module('myApp', ['ionic'])
app.constant('$ionicLoadingConfig', {
   template: '默认加载模板......'
});
app.controller('AppCtrl', function($scope, $ionicLoading) {
   $scope.showLoading = function() {
    $ionicLoading.show(); //配置选项在 $ionicLoadingConfig 设置
   };
});
```

◆ ionic 列表操作

ionic 模态窗口 →

### ② 点我分享笔记