◆ RSS 语法

RSS channel 元素 →

RSS 发布您的 Feed

只能当其他人能够找到您的 RSS 文档时,它才是有用的。

把您的 RSS 发布到 Web 上

现在是时候把您的 RSS 文件上传到网上了。下面是具体的步骤:

- 1.为您的 RSS 命名。请注意文件必须有 .xml 的后缀。
- 2. 验证您的 RSS 文件。(可以在 http://www.feedvalidator.org 找到很好的验证器)。
- 3. 把 RSS 文件上传到您的 web 服务器上的 web 目录。
- 4. 把这个小的橙色按钮 RSS 或 XML 拷贝到您的 web 目录。
- 5. 在你希望向外界提供 RSS 的页面上放置这个小按钮。然后向这个按钮添加一个指向 RSS 文件的链接。代码应该类似这样:

```
<a href="http://www.runoob.com/feed">
<img src="http://www.runoob.com/images/rss.gif" width="36" height="14">
</a>
```

- 6. 把你的 RSS feed 提交到 RSS Feed 目录。要注意!feed 的 URL 不是你的页面,而是您的指向您的 feed 的 URL,比如 "http://www.runoob.com/feed"。 此处提供一些免费的 RSS 聚合服务:
 - Newsisfree: 点我注册
- 7. 在重要的搜索引擎注册您的 feed:
 - WordPress
 - Blogger
 - Radio
- 8. 更新您的 feed 现在您已获得了来自 Google、Yahoo、以及 MSN 的 RSS feed 按钮。请您务必经常更新您的内容,并保持 RSS feed 的长期可用。

我可以自己来维护 RSS feed 吗?

确保 RSS feed 按照您期望的方式工作的最好的办法,就是自己来维护它。

不过,这么做很费时,特别是对于大量的更新工作来讲。

替代方案是使用一个第三方的自动 RSS。

自动的 RSS

对于那些仅需要一个用于个人网站的 RSS feed 的用户来说,一些流行的 blog (Web Log) 管理器可提供内建的 RSS 服务:

WordPress

- Blogger
- Radio

◆ RSS 语法

RSS channel 元素 →

② 点我分享笔记