◆ PHP XML 函数

PHP 教程 →

PHP Zip File 函数

PHP Zip File 简介

Zip File 函数允许您读取压缩文件。

安装

如需在服务器上运行 Zip File 函数,必须安装这些库:

● Guido Draheim 的 ZZIPlib 库: 下载 ZZIPlib 库

■ Zip PELC 扩展:下载 Zip PELC 扩展

在 Linux 系统上安装

PHP 5+: Zip 函数和 Zip 库默认不会启用,必须从上面的链接下载。请使用 --with-zip=DIR 配置选项来包含 Zip 支持。

在 Windows 系统上安装

PHP 5+: Zip 函数默认不会启用,必须从上面的链接下载 php_zip.dll 和 ZZIPlib 库。必须在 php.ini 中启用 php_zip.dll。如需启用任何 PHP 扩展,PHP extension_dir 设置(在 php.ini 文件中)应该设置为该 PHP 扩展所在的目录。举例 extension_dir 的值可能是 c:\php\ext.

PHP Zip File 函数

PHP:指示支持该函数的最早的 PHP 版本。

函数	描述	PHP
<u>zip_close()</u>	关闭 ZIP 文件。	4
<u>zip_entry_close()</u>	关闭 ZIP 文件中的一个项目。	4
<u>zip_entry_compressedsize()</u>	返回 ZIP 文件中的一个项目的被压缩尺寸。	4
<u>zip_entry_compressionmethod()</u>	返回 ZIP 文件中的一个项目的压缩方法。	4
zip_entry_filesize()	返回 ZIP 文件中的一个项目的实际文件尺寸。	4
<u>zip_entry_name()</u>	返回 ZIP 文件中的一个项目的名称。	4
zip_entry_open()	打开 ZIP 文件中的一个项目以供读取。	4
zip_entry_read()	读取 ZIP 文件中的一个打开的项目。	4
<u>zip_open()</u>	打开 ZIP 文件。	4

2019/3/17 PHP Zip File 函数 | 菜鸟教程 读取 ZIP 文件中的下一个项目。 zip_read() PHP Zip File 常量 无。 ← PHP XML 函数 PHP 教程 → ② 点我分享笔记