주요 기능 · 서비스 컨셉


컨셉: '세 AI를 지휘하는 관제실'

ID	구분	기능	설명
FR-01	리뷰	리뷰 병렬 호출	Codex·Gemini를 동시에 호출하고 답을 한 화면에 모아 보여 준다. 리뷰어는 읽기 전용(의견만 줌)
FR-02	리뷰	호출 기록 저장·조회	요청 문장·결과·시간·사용한 모델·토큰을 runs.jsonl에 저장하고 최근 기록을 보여 준다
FR-03	모델	AI별 모델 선택	AI(노드/카드)를 누르면 모델 목록·직접 입력·기본값 되돌리기. Codex는 호출 때만 -m, Gemini는 모델 이름 지정, Claude는 settings.json의 model만 변경(백업)
FR-04	사용량	AI별 호출·시간·토큰	이번 미션/오늘/전체 탭으로 호출 수·CLI 시간·토큰을 보여 준다. Gemini 토큰은 API 응답에서 읽음
FR-05	사용량	Claude 한도 표시	일일(5시간)·주간(7일) 남은 %와 초기화까지 남은 시간, 컨텍스트, 세션 토큰·비용(읽기 전용)
FR-06	사용량	한도 소진 시각	Codex 한도 소진 시 풀리는 시각, Gemini 429 응답의 재시도 시각을 카드에 표시
FR-07	상태	연결 상태	Codex CLI·Gemini API·Claude Code 연결 여부 표시(키 값은 읽지 않음)
FR-08	화면	디자인 3종 전환	태양계 / 심해 / 관제실. 상단 '디자인' 드롭다운에서 고르고, 고른 값을 기억
FR-09	관제실	이상 신호 탐지 레이더	호출 실패·한도 소진·컨텍스트/한도 임계 초과·연결 끊김을 레이더 신호로 표시. 연습용 SIM 신호도 지나감
FR-10	관제실	목표물 선택·명령	신호 클릭 → 상세 패널(방위·거리·속도·도달 예상) + 명령(추적·식별·보류·재시도·해소·통과)
FR-11	관제실	자동 처리·연출	탐지→추적→식별→해소(정상 신호는 통과)를 자동 진행, ANALYZING 진행 링 + 입자 분해 + 도장


FR-12	관제실	이벤트 기록	상태 변경·명령·결과를 events.jsonl에 저장
FR-13	보안	로그인	첫 실행 때 계정 생성, 로그인해야 화면이 열림, 로그아웃, 연속 실패 잠금
FR-14	실행	앱처럼 실행	바로가기 더블클릭 → 서버가 보이지 않게 켜지고 주소창 없는 앱 창으로 열림, 창을 닫으면 서버 자동 종료
FR-16	보안	AI 연동(로그인)	Codex·Gemini는 앱의 '연동' 창에서 직접 연결해야 호출된다(Gemini 키 입력·암호화 저장, Codex 앱 전용 로그인). 연결 전에는 외부 호출 없이 멈춘다. 이 PC의 기존 로그인·환경 변수는 사용자가 켠 경우에만 사용
FR-15	시연	데모 모드	가짜 기록·가짜 사용량으로 동작해 스크린샷·시연에 개인 기록이 섞이지 않게 함



태양계 — 세 AI가 행성이 되어 태양 둘레를 돈다



심해 — 입자로 그린 해양 생물이 헤엄친다



AI 연동 창 — 연결하지 않으면 호출되지 않는다(연결 안 된 모습)

AI 팀 관제 (AI Team Console) · 개인 프로젝트 · 가상(데모) 데이터로 만든 화면