دووری ژوور و ناوچهکان

-قەبارەى ژوور: 6 مimes 7 مimes 7 مر(600 سانتيمەترimes 700 سانتيمەتر) بۆرەخساندنى بۆشايى ئاسوودە بۆ كارمەند، كەلوپەل و ناوچە ناتەعقىمەكان.

-ناوچهی تهعقیم: له دهوری میزی نهشتهرگهری، میزی نامیر و شوینی نهشتهرگهری.

ناوچەی ناتەعقىم: دەوروبەری تەنەكەی خۆڵ و خاشاک، شاشـەی تەلەڧزيۆن و پەرسـتارانی سـوورانەوە.

شوێني كەلوپەلە سەرەكىيەكان

- 1. مێزی نەشـتەرگەری: ناوەڕاسـتى ژوورەكە، 200 سـانتيمەتر × 70 سـانتيمەتر.
- 2. ئامێری بەنج (سړکردن): لە لای سەری مێزی نەخۆش، گۆشـەی لای چەپ، 50 سانتيمەتر × 40 سانتيمەتر.
 - 3. مۆنيتۆرى بەنج: بەشىي سەرەوەى لاي چەپ.
 - 4. ئامێری دڵ و سییهکان (Bypass): لای راستی نهخوٚش، نزیک پهرستاری پێرفیوژن.
 - 5. ئامێرى ئەندۆسـكۆپى: 1-1.5 مەتر دوور لە مێزەوە، نزيک تەكنىككارەكان، بەرامبەر پزيشـكى نەشـتەرگەر.
 - 6. مێزی ئامێر و پێداویسـتییهکانی نهشـتهرگهری: لای چـهپی مێزی نهخوٚش، 30-50 سـانتیمهتر دوور له پهرسـتار.
 - 7. ئامێرى مشەكش (سەكشن): لە نزيك بەشى سركردن جێگير دەكرێت.
 - 8. ئامێری کارهبایی دڵ (DC):لای دیوار له نزیک دهروازهکه.
- 9. شاشەى تەلەفزىۆن: 1.5-2 مەتر دوورە لە م<u>ۆز</u>ى نەشتەرگەرى بۆ پىشاندانى وينەيىكى _بروون بۆ تەواوى ستافەكە.
- 10. فریّدانی پاشـهروٚ / تەنەكەی خوٚڵ: لە ناوچەيەكی ناتەعقیم، نزیک دەرگا، بەلايەنی كەمەوە 1-2 مەتر دوور لە ناوچەی تەعقیمەوە، پەرسـتارانی خولاوە(circulators) پیّی دەگەن.
 - 11. ئامێری شیکردنەوەی گازی خوێن (blood gas): شوێنی له نزیک ناوچەی بەنج یان تەنیشت مێزی نەشتەرگەری..

شوێنی وهستان و کارکردنی ستاف

- 1. دكتۆرى نەشتەرگەر: لاى چەپ، نزيك ئامېرى مۆنىتەر (سىركردن).
- 2. دکتۆرى نەشتەرگەرى نىشتەجىێ(RS) لاى راست، بەرامبەر دکتۆرى نەشتەرگەر، يارمەتى نەشتەرگەر، يارمەتى نەشتەرگەرى دەدات.
- 3. پەرستارى نەشتەرگەرى (Scrub Nurse): لاى چەپ، نزيك مێزى ئامێرەكان بۆ دەستگەيشتنى خێرا بە ئامرازەكان.
 - 4. تەكنىككارەكان: لە لاى _براست، نزيک لە ئام<u>ٽرى ئٽندۆسكۆپى كە بەكارى ب</u>ھێنن و بەرامبەر نەشتەرگەرەكە دانراوە.
 - 5. پەرستارى پێرفيوژن(Per fusionists): لە لاى راست، نزيک ئامێرى دڵ و سىيەكان.
 - 6. پەرستارانى خولاوە: لە سووچەكانى ژوورەكە، پێداويستىيەكان بەرێوە ببەن و پاڵپشتى ئەو كارانە بكەن كە لە ناوچەى ناتەعقىمن.

• لای چەپى ژوورەكە

- دكتۆرى نەشـتەرگەر
- پەرستارى نەشتەرگەر
 - مۆنىتۆرى بەنج
- مێزى ئامێرەكانى نەشـتەرگەرى

• لاک راستی ژوورهکه

- دکتۆرى نەشتەرگەرى نىشتەجى.
- ئامێری دڵ و سییهکان (Bypass).
 - پەرسىتارى پۆرفيوژن
 - پەرستارانى تەكنىككار.
 - مێزې ئامێرې ئێندۆسـكۆپى.

ناوچە ناوەند (ناوەراستى ژوورەكە)

- مێزى نەشتەرگەرى (نەخۆش).
- ئامێری بەنج و ئامێری چاودێری: له سەری مێزهکه دانراون (کەمێک گۆشـەی چەپ).

(پوختە**ى رەھەندەكانى ژوور لەگە**ڭ بۆشايى پ<u>ٽ</u>شنيازكراو بە پ<u>ٽى</u> رێنماييەكانى جيھانى)

- 1. لەنٽوان مێزى نەشتەرگەرى(نەخۆش) و ئامێرى دڵ و سبيەكان: 50-100 سانتيمەتر.
- 2. لەنێوان دکتۆرى نەشـتەرگەر و ئامێرى چاودێرى نەخۆش (بەنج): 40-20 سانتيمەتر بۆ دڵنيابوون لە ئاسـانى بىنىن.
 - 3. شوێنی دکتۆر و یاریدەدەری سپرکردن بۆ سـەری مێزی نەشـتەرگەری: 30-50 سـانتيمەتر بۆ گەيشـتنی خێرا.
 - 4. له نێوان ئامێری دڵ و سـییهکان و پهرسـتاری پێرفیوژن: 30 سـانتیمهتر یان کهمتر، به دووری گهیشـتنی دهسـتی بۆ ئامێرهکه.
 - 5. پەرستارى خولاوە لەگەڵ شوێنى چوونە ژوورەوە (دەرگا) و ھەروەھا كۆگا : 100-150 سانتيمەتر بۆ دەستگەيشتنى خێرا بە پێداويستيەكان.
 - 6. نێوان ئامێری شیکردنهوهی گازی خوێن لهگهڵ ناوچهی سرکردن: 50-30 سانتیمهتهر دهبێت ههبێت.
 - 7. . نێوان ئامێری شیکردنەوەی گازی خوێن لەگەڵ مێزی نەشـتەرگەری: 50-70 سـانتيمەتەر دەبێت ھەبێت.