



樹莓派 Raspberry Pi 設定 Samba 網路芳鄰分享檔案教學

2017/06/02



這裡介紹如何在樹莓派中安裝與設定 Samba 服務,以網路芳鄰的方式將目錄與檔案分享給網路上的 Windows 電腦。

如果要將樹莓派中的檔案分享給附近的 Windows 系統,最方便的做法就是透過網路芳鄰的方式,讓 Windows 直接在檔案總管中就可以使用,而在 Linux 系統上若要使用網路芳鄰的功能就要安裝 Samba 服務,以下介紹樹莓派安裝與設定 Samba 伺服器的步驟,讓我們可以在 Windows 系統上直接使用樹莓

派上面的檔案。



Monetize your

Monetag

安裝 samba 套件:

sudo apt-get install samba

將要使用 samba 分享檔案的 Linux 帳號加入 sambshare 群組:

sudo usermod -a -G sambashare pi

設定 pi 這個 samba 帳號的密碼:

sudo pdbedit -a -u pi

編輯 /etc/samba/smb.conf 設定檔,加入以下設定。首先讓連結檔都可以正常使用:

[global]

允許使用連結檔

follow symlinks = yes

允許連結到目錄之外

wide links = yes

關閉 CIFS UNIX extensions

unix extensions = no

再將 pi 家目錄分享出來:

```
read only = no
guest ok = no
browseable = yes
create mask = 0644
directory mask = 0755
```

接著重新啟動 samba 服務:


```
service smbd restart
```


這樣就完成 samba 的設定了。

在 Windows 中我們可以在檔案總管的網址列輸入兩個反斜線加上樹莓派的 IP 位址:

```
192.168.0.150
```


這樣就可以透過網路芳鄰存取樹莓派中的檔案了,打開這個位址時,應該就會看到 pi 的家目錄。





輸入 samba 帳號與密碼

經過認證登入之後,就可以讀取或是寫入樹莓派中的目錄與檔案了。



網路芳鄰分享檔案

Linux 中要這樣寫:

smb://192.168.0.150/pi

參考資料:葉難、沉思的伊文



讚 14 分享

一 樹莓派, 物聯網



G. T. Wang

個人使用 Linux 經驗長達十餘年·樂於分享各種自由軟體技術與實作文章。



雙11最高回饋48% HDMI 直播錄影盒 (Unlocked)

廣告 PChome24h購物

Googole Pixel 7a - 聊著聊著就把正妹 圓剛 ER330 免電腦 淺海藍 (128GB)

廣告 Google Store

的心撩走

廣告 戀愛診療室



▶ 1 留言



CHUE

請指教,偶照大的指導把 smb 做出來了不錯,找了很久才找到對的方

但可是,偶打算使用 uSB 外置碟盤來作分享而不是 sd card,問下一步 我該如何做?

② 2021/02/11

× Comments are Closed



宗教

如何戒邪淫、遠離婚外情

戒淫寶典:《壽康寶鑑》白話有聲書

公益

社團法人新竹縣愛心物資集發協會

智邦公益網

Yahoo 奇摩公益

台灣世界展望會

igiving 公益網

© 2023 G. T. WANG

