

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

INDICE


1.	OBJETIVO.....	2
2.	DEFINICIONES	2
3.	ESTRUCTURA DEL PLANIFICADOR	2
3.1.	CONSIDERACIONES PREVIAS	2
3.2.	VISOR GLOBAL.....	3
3.3.	PLANIFICADOR	3
3.4.	VISOR DE ALMACÉN	5
3.5.	HISTÓRICO	6
3.6.	CALENDARIO.....	6
4.	FUNCIONALIDADES	7
4.1.	VENTANA MODAL DE CONSIGNACIÓN	7
4.2.	CD MUELLES	8
4.2.1.	SELECCIÓN DE MUELLE	9
4.2.2.	SELECCIÓN DE TAREA A REALIZAR	10
4.2.3.	CUMPLIMENTAR QUIZ CALIDAD	10
4.2.4.	REALIZAR FOTOGRAFIAS	12
4.2.5.	CONTROL DE BULTOS	12
4.2.6.	MENU DE CONTROL.....	13
5.	INTEGRACIONES	14
5.1.	SGA (Sistema de gestión de almacén)	14
5.2.	Activa link	14
5.3.	Power BI	14

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

1. OBJETIVO

El objetivo de la herramienta es dar solución a la planificación diaria de cargas y descargas, control de la cantidad de camiones y flujo de muelles en todos los almacenes de la empresa.

Dicha herramienta cuenta con una integración al SGA para automatizar la carga de datos al sistema, esta integración obtiene los datos en una periodicidad de 10 minutos y los deja disponible para su interacción tras tratarlos internamente con agrupaciones internas y manejo de datos.



2. DEFINICIONES

- **Consignación:** Agrupación de expediciones. (Se integra del SGA)
- **Expedición:** Pedido que saldrá de las instalaciones. (Se integra del SGA)
- **Preaviso:** Preaviso por parte del propietario de la mercancía indicando la mercancía que llegará. (Se integra del SGA)
- **Carga:** Es el proceso de introducir mercancía del almacén a un transporte.
- **Descarga:** Es el proceso de extraer mercancía del camión a dentro del almacén.
- **Muelle:** Es la puerta adaptada para carga/descarga que se asignó a un transportista.
- **Agrupación:** Son las agrupaciones manuales que se realizan en el planificador seleccionando únicamente cargas o únicamente descargas.
- **C/D:** Carga Descarga.
- **CDMUELLES:** Sistema anexo al planificador, para realizar la C/D en digital arrojando una hoja digital.

3. ESTRUCTURA DEL PLANIFICADOR

3.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Su acceso se realiza a través de un navegador web, tendremos que ingresar el siguiente URL:

<http://192.168.2.20/Planificador/>

La primera pantalla exigirá usuario y contraseña (login Whales), esta deberá ser suministrada por el equipo interno de AZA, depende de los entornos donde entremos necesitaremos algunos permisos, como predeterminado este enlace nos llevará al entorno 'Planificador' que necesitaremos de permiso 'Visor' en el SGA para poder entrar.

Permisos por entornos:

- Planificador: Mínimo permiso de 'Visor'.
- Configuración: 'Admin'.
- CDMUELLES: Existencia del Usuario.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Principalmente se compone de 5 pantallas (Visor global, Planificador, Visor de almacén, Histórico, Calendario), que se desarrollarán a continuación:



3.2. VISOR GLOBAL

Es la primera página después de realizar login, nos arrojará una visión general del estado de todas las instalaciones y nos veremos obligados a seleccionar alguna de las opciones para poder continuar a las demás páginas, esta selección podrá cambiar siempre que volvamos a la página 'Visor Global', la opción seleccionada filtrará todos los campos a ese almacén.



3.3. PLANIFICADOR

Es la página principal del planificador, en ella se encuentran todas las C/D y funciones principales del planificador, su rejilla principal y sus botones únicos por ventana.

La función principal de esta ventana es informar todo lo que está actualmente en los muelles del centro logístico y lo que está planificado a futuro, todo esto con una visión fila a fila en rejilla, también se ofrecen otras vistas como Calendario y Visor de almacén.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Todas las funciones están identificadas por un tooltip o globo  (también llamada descripción emergente o texto alternativo) y se activa acercando el cursor, con ello se podrá ver de forma detallada su uso.

A continuación, identificaremos cada una de las secciones de la página:



Todas las páginas del planificador comparten funciones a excepción de esta, aquí podremos tener el desplegable de 'Acciones' (1), donde podremos hacer funciones masivas o selectivas como lo pueden ser la de 'Agrupar',

1. Función Agrupar: Permite agrupar C/D en una sola, tras seleccionar las líneas a agrupar. Ejemplos de uso:

- Ideal para cuando viene un transportista que se lleva consignaciones de varios propietarios; debido a que las consignaciones son mono propietarias surge la necesidad de poder agrupar cada una de las consignaciones en una sola carga de mercancía, esto como beneficio hará que sea un único registro de carga al chófer y una única carga para el sistema de CDMUELLES, cuando agrupamos una carga se creará una consignación que abarcará internamente las consignaciones agrupadas llamándose 'Agrupación Expediciones'.
- Ideal para varios preavisos que se descargan en un único vehículo. En este caso de los preavisos este pasaría a ser 'Agrupación Preavisos'

Para poder realizar la agrupación debe cumplirse lo siguiente:

- Mono Muelle o no tener muelle las C/D seleccionadas.
- Mono Transportista.
- No agrupar agrupaciones.

Siempre que no se cumpla ninguna de estas condiciones nos aparecerá una notificación indicando que no ha sido posible la agrupación.

2. Función Etiqueta genérica: Generará un archivo PDF de todas las descargas seleccionadas con la etiqueta genérica identificativa para preavisos. Esta etiqueta se imprime automáticamente con cada descarga para identificar los bultos descargados. Especial importancia con las descargas directas desde proveedor. Si la etiqueta que se imprime automáticamente se extravía con es funcionalidad podemos volver a imprimirla.





PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS

Código: PSGC-02-PCD

Edición: 01

Fecha: 07/08/2024

Elaborado por: Francisco Gonzalez

Aprobado por: Andrés Sánchez

Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024

3.4. VISOR DE ALMACÉN

Es la página con mayor información logística enfocada principalmente a las necesidades de departamentos de operaciones o producción, una ventana dinámica con información relevante sobre estados de carga, situación actual del almacén y futuro del día.

Consignaciones preparadas en espera de transporte

Propietario	Consignación	Estado	Prevista	Progr
00180107	H51487	1/1	15-04-24	00:00
00180107	H51484	1/1	15-04-24	00:00
00180107	H51503	1/1	25-04-24	00:00
00180107	H51512	1/1	26-04-24	00:00
FERTYPHARM	ZEL2604	0/0	26-04-24	13:00
00180107	U51516	1/1	26-04-24	00:00

Consignaciones NO preparadas que salen hoy

Propietario	Consignación	Estado	Prevista	Progr
00180107	2407111949	0/1	11-07-24	04:00
GLOWFILTER	AMAZ110724	0/1	11-07-24	13:00
00180107	2407121449	0/1	11-07-24	14:00
DURACON	DR11107	0/1	11-07-24	15:30
00180107	2407111748	0/1	11-07-24	17:00
00180107	2407111846	0/2	11-07-24	18:00

Cargas y descargas que se encuentran en la nave

Muelle	Playa	Propietario	Consignación	Observaciones	Transportista	Temp.	Precinto	ADR/LQ	Progr	Llegada	Asign	T.Carga	Estado	EstadoCD
17	S1042	00180107	2407111047	1ª CARGA 2407111047	GRUP COMBIN...	N/A	N/A		10:00	19:28	19:30	00h06m	1/1	/10
17	S1098	00180107	2407111048	1ª CARGA 2407111047...	GRUP COMBIN...	N/A	N/A		10:00	19:31	19:31	00h05m	1/1	5/5
17	S2048	00180107	2407101146		GRUP COMBIN...	N/A	N/A		11:00	19:32	19:32	00h04m	1/1	3/3
10	L205	00180107	Previsto: 027954		Desc.	N/A	N/A		17:08	18:27	18:27	01h09m	Previsto	2
5	3 Muelle E207 P...	COSMEVIM	Previsto: EN00160300		Desc.	N/A	N/A		11:06	12:09	12:09	07h27m	Previsto	30
	S122	00180107	2407111949	CARGA RETRASADA A L...	SUSMEDIOS	N/A	N/A		04:00	15:13			0/1	/

Muelle

Playa

Propietario

Consignación

Observaciones

Transportista

Temp.

Precinto

ADR/LQ

Progr

Llegada

Asign


T.Carga

Estado

EstadoCD

La página se compone principalmente por 3 rejillas levemente identificadas

- Consignaciones preparadas en espera de transporte (1): Serán todas aquellas mercancías agrupadas que ya tenemos preparadas en el almacén pero que aún no han venido a recoger, esta visión nos permite poder identificarlas y tener la posibilidad de adelantar la carga.
- Consignaciones NO preparadas que salen hoy (2): Serán todas las consignaciones que tienen fecha de transporte el día actual y que aún no están preparadas, podremos desplazarnos en ella para ir viendo otros horarios, el color irá acorde a la magnitud de retraso con respecto a la hora actual.
- Cargas y descargas que se encuentran en la instalación (3): Serán todas aquellas C/D que están actualmente en la nave, es una tabla que se ordena por muelle y podremos ver al final las C/D en espera de muelle, se colorean en base a la magnitud de tiempo que lleven desde que se asignó muelle, siendo los siguientes colores:
 - Blanco: < 30 minutos en muelle.
 - Amarillo: >30 y <60 minutos en muelle.
 - Naranja: >60 y <90 minutos en muelle.
 - Rojo: >90 minutos en muelle.
 - Verde: Finalizada por el operario.



3.5. HISTÓRICO

Es la página que almacena todas las C/D que ya han sido gestionadas por AZA, todas aquellas C/D que ya tienen fecha de salida asignada pasan a estar visibles en el histórico, siendo esta una página informativa y de archivo para ubicar información de las cargas antiguas con un límite de 3 meses.

Las C/D más antiguas no se pierden solo dejan de ser consultables de forma genérica. Se podrán consultar ciclando sobre el archivo antiguo.

T.Carga	Propietario	Consignación	Prevista	Muelle	Reserva	Observación	Transportista	OC / Pedido	Temp	Precinto	Progr.	Llegada	Reg. Muelle	En Muelle	Hora Salida	Estado CD
Desc	00180107	512487	11-07-24	13		5318JJP/ R2505BCY	Desc	512487		2064078	00:00	11:49	11:49	01:21h	13:10	32
Desc	00180107	027949	11-07-24	10			Desc	027949			10:31	11:21	11:21	01:43h	13:04	32
PL	00180107	240711VPL	11-07-24	19		S104 S104.1 S104.3 S104.5	VICTRANSA PL...	1973769.MAIL 02/05/...			12:00	11:18	11:19	01:21h	12:40	12/13
PQ	00180107	240711VPQ	11-07-24	19		S101.1 S101.3	VICTRANSA P...	MAIL JJO 09/07.MAIL...			12:00	11:25	11:25	01:15h	12:40	5/6
SUS		CONSIGNACION 20240711 - 4	20-06-24	12		EXPEDICION	SUSMEDIOS - S...	DF GROUP_4			00:00	11:11	11:33	01:02h	12:35	1/1
Desc		SMURFIT 77281	11-07-24	07			Desc	SMURFIT 77281			00:00	12:05	12:05	00:11h	12:16	1
SUS		MERC110724	11-07-24	17			SUSMEDIOS - S...	03653219.03657698...			00:00	11:20	11:21	00:48h	12:09	6/6
SUS		147882	11-07-24	16			SUSMEDIOS - S...	001785373 147882			00:00	11:34	11:35	00:21h	11:56	1/1
SUS		S0005734	10-07-24	07		EXPEDICION	SUSMEDIOS - S...	ES/004616			00:00	11:17	11:17	00:29h	11:46	1/1
SUS		S0005653	10-07-24	07		EXPEDICION	SUSMEDIOS - S...	ES/004618			00:00	11:17	11:17	00:29h	11:46	1/1
Desc		CAPARDONI 77475-1	11-07-24	07			Desc	CAPARDONI 77475-1			00:00	11:15	11:16	00:22h	11:38	5
Desc	00180107	027948	11-07-24	11			Desc	027948			06:48	09:57	09:57	01:37h	11:34	33

3.6. CALENDARIO

Ofrece distintas formas de ver los registros asociados al planificador e histórico, permitiendo tener una visión en forma de calendario desglosando por día de semana, tramos horarios y totalizadores, su forma de filtrar viene a ser por semana consultada.

(1)

(2)

	Calendario Real	Calendario Programado	Calendario Solapado Real (EnDesarrollo)	Calendario Seleccionado: REAL	Semana consultada: 11/07/2024		
Tramos Horarios	Lunes 08/07/2024 1:38 - O: 85 T: 123	Martes 09/07/2024 1:36 - O: 67 T: 103	Miércoles 10/07/2024 1:28 - O: 64 T: 92	Jueves 11/07/2024 1:29 - O: 70 T: 99	Viernes 12/07/2024 1:0 - O: 0 T: 0	Sábado 13/07/2024 1:0 - O: 0 T: 0	Domingo 14/07/2024 1:0 - O: 0 T: 0
	1:1:2 - O: 31	1:1:0 - O: 31	1:1:2 - O: 71	1:1:2 - O: 41	1:1:0 - O: 01	1:1:0 - O: 01	1:1:0 - O: 01
14:00			00180107				
		00180107					
		00180107		AST Vial			
	00180107	00180107					
	WEBHUHTA	00180107		00180107			
	00180107	FERTYPHA	FERTYPHA				
	00180107	00180107	FERTYPHA	00180107			
	EIGHTNBO	00180107		FERTYPHA			
	00180107	EIGHTNBO					
				00180107			
15:00	1:1:1 - O: 81	1:1:2 - O: 71	1:1:2 - O: 61	1:1:2 - O: 91	1:1:0 - O: 01	1:1:0 - O: 01	1:1:0 - O: 01
	00180107	CHICKLES	00180107				
	EIGHTNBO	EIGHTNBO		00180107			
	EIGHTNBO	EIGHTNBO		00180107			

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Cuenta con varias pestañas

- Calendario real (1): Muestra los registros organizados por fechas de llegada asignada.
- Calendario programado (2): Muestra los registros organizados por fecha programada.


Cada tramo horario puede que se pinte de color Rojo (3) haciendo advertencia a que hay más de N registros que es capaz de absorber de forma segura y eficiente la nave, parámetro establecido por el departamento de operaciones.

Además, con esta información, se podrán generar informes al departamento de Customer service, para revisar la correcta gestión de la asignación de horas y días. Objetivo: Hora programada ≠ 00:00 h (hora creada por defecto)

4. FUNCIONALIDADES

4.1. VENTANA MODAL DE CONSIGNACIÓN

Realizar doble clic sobre cualquiera de las rejillas nos arrojará una ventana superpuesta que nos indicará más información sobre el registro que hayamos seleccionado.



Expedición/Preaviso^①

2 Sin Temperatura x

1 Cabecera de la orden

Muelle	Reserva	Observación	Fecha Progr	Llegada	Salida	Precinto	Bultos ^①	Estado CD
			01-07-24 00:00				/ 14	Quiz de Calidad

Pedidos/Albaranes

☐	Propietario	Pedido	Consignación	Transportista	Estado SGA	ADR/LQ	Playa	Bultos
☐	VIKOKX	147552	147552	SUSMEDIOS	Cerrado			0/14

Propietario Pedido Consignación Transportista Estado SGA ADR/LQ Playa Bultos

4 Des/asignar Llegada 5 Des/asignar Salida 6 Informe C/D 7 Opciones -

1. **Modificación de registros:** Al pulsar sobre el lápiz podremos desbloquear la cabecera para la edición, no todos los campos podrán ser editables, la edición podrá guardarse o cancelarse.
2. **Desplegable de temperatura:** podremos seleccionar un rango de temperatura para la C/D seleccionada



3. **Campana de suscripción:** nos suscribirá el usuario a esta C/D, se suscribe el mail del usuario a las acciones de Asignación de Llegada, Asignación de Salida, Asignación de Muelle, Finalización de C/D.
4. **Botón de Asignación/Desasignar Llegada:** Asignará la fecha y hora actual en el campo de llegada, cuando la C/D tiene llegada el resultado va a ser la eliminación de ese registro (ya que pasa a histórico).
5. **Botón de Asignación/Desasignar Salida:** Asignará la fecha y hora actual en el campo de salida, cuando la C/D tiene llegada el resultado va a ser la eliminación de ese registro.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

6. Informe C/D: generará un PDF con la hoja de C/D.

7. Opciones:

- Etiqueta Genérica: Etiqueta genérica identificativa de las descargas, generará un PDF con la etiqueta para imprimirla en la impresora que se desee.
- Acciones: desplegará una tabla con las acciones realizadas con la marca temporal, la descripción de la acción y el usuario que ha realizado cada acción.
- Galería: desplegará un contenedor con las fotos asociadas a las cargas y descargas, también podremos subir fotos con los conceptos disponibles.
- Función Desagrupar: Desagrupará las C/D seleccionadas en la ventana modal.
- Eliminar C/D: Función deshabilitada (Obsoleta).
- Eliminar Muelle: Eliminará el muelle asociado a esa C/D.



4.2. CD MUELLES

Sistema anexo para la carga y descarga digital por parte del operario en el sistema planificador, capaz de digitalizar cada paso de la carga o descarga de un vehículo.

Enfocado para usarse en dispositivos móviles (Pdas, Móviles, Tablet) aunque también accesible desde ordenador, entrar puede ser incluso a través del Planificador pulsando en la opción 'Carga/Descarga' en el menú de la herramienta, aunque en los dispositivos móviles los enlaces quedan en un acceso directo a ese entorno.

Enlace al entorno CDMUELLES:


<http://192.168.2.20/Planificador/login.php?entorno=cdmuelles>

La aplicación web está desarrollada y enfocada a tener una línea de proceso restrictiva y guiada para el uso de personal de operaciones/producción, internamente se compone de un menú dinámico que puede ir aumentando a medida que vamos avanzando en cada C/D y un contenedor principal dinámico que irá cambiando a medida que vamos avanzando en nuestro proceso hasta finalizar.

A diferencia del login al planificador este únicamente nos pide un 'Pin' numérico mientras que el del planificador es de usuario y contraseña numérica. Podremos identificar donde estamos entrando porque se identifica debajo de 'Login' el entorno al que estamos entrando.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Se resalta en amarillo la identificación del entorno, pasado el login la primera identificación es selección del centro logístico donde se va a trabajar a trabajar:



A continuación, se mostrarán las diferentes páginas o vistas que muestra la aplicación, conforme se desarrolla la C/D, una vez realizados el paso anterior:

4.2.1. SELECCIÓN DE MUELLE

Página principal dentro de la aplicación, será quien nos defina nuestro muelle de trabajo, todos los siguientes pasos serán filtrados al valor que seleccionemos en este menú.

Como comentado anteriormente, la aplicación sigue una línea restrictiva que impedirá avanzar si no se selecciona un valor.

Según el almacén seleccionado nos mostrará los muelles que tienen C/D asignadas, usando el mismo criterio de colores que en el 'Visor de almacén'.

La selección de muelle nos filtrará las ordenes de C/D en la siguiente ventana, únicamente mostrándonos las que estén asignadas en ese muelle, cualquier cambio en caso que no estén las ordenes esperadas o existan ordenes desconocidas deberán ser cambiadas desde la Ventana modal de consignación.




	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

4.2.2. SELECCIÓN DE TAREA A REALIZAR

Una vez seleccionado el muelle llegaremos a las ordenes disponibles en ese muelle, donde veremos un desglose de las C/D asignadas en él, podremos tener una visión clara del estado de carga y los usuarios involucrados.

Sin intención de nada más, aquí nos veremos obligados a tocar encima de la fila donde queramos interactuar y podremos continuar al control de bultos.

Se visualiza una casilla de selección ya que en el momento de elaboración del manual se estaba desarrollando el desarrollo de agrupación donde el operario podría agrupar las ordenes que se encuentran en el muelle en una sola C/D, estando esta opción deshabilitada.



4.2.3. CUMPLIMENTAR QUIZ CALIDAD

Cuando una C/D no ha sido iniciada se encontrará en estado "Quiz de Calidad", con el que deberemos pasar SI o SI por el siguiente Quiz único para todas las Cargas o Descargas. Dicho estado se puede ver directamente desde el planificador (PC):



Además, también podrán sumarse una cantidad preguntas extras:

- Si se añadiese Precinto,
- Si se indicase la Temperatura
- Carga/Descarga de mercancía clasificada como APQ/LQ, en el maestro de referencias de Whales (Peligrosidad)

Los Quiz de calidad provienen de los siguientes formatos:

- Descargas: PSGC-03-F01. Hoja de Descarga
- Cargas: PSGC-06-F01. Hoja de Carga

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Cualquier tipo de pregunta negativa tendrá que ser aprobada por un Superior o Jefe de turno al igual que una respuesta que salga del rango de temperatura establecido si ese fuera el caso.

La única pregunta que impedirá continuar sin que exista posibilidad de aprobación por un encargado será el precinto, sin un precinto validado no podrá continuar, este precinto deberá coincidir con el precinto declarado en la Ventana Modal de consignación.

Cualquier respuesta negativa deberá ser explicada en el campo de observación que pasará a ser obligatorio cuando se cuenta con una respuesta negativa, en caso de que alguna respuesta no quede rellena no podrá continuar, indicará un mensaje indicando que debe responder todas las preguntas.

Algunas preguntas envían mail al momento enviar el check:

fgonzalez
Cerrar sesión

?

Marque las Casillas según su criterio

Preguntas	Respuestas
Hay un precinto notificado en la carga, indíquelo	
La carga tiene temperatura, indique la temperatura medida (5 - 25 °C)	
1. Remolque limpio: Sin restos de madera, de otra mercancía, sin olores...	
2. Mercancía cargada sin plagas, roturas, limpia, sin abolladuras y protegida con fleje	
3. Estiba correcta: Pallets estables, sujetos y colocados correctamente	
4. ¿La mercancía a cargar es compatible?	

Observacion

Enviar check

reset

Es obligatorio marcar todas las casillas.

Muelle: 7

Orden:

fgonzalez
Cerrar sesión

?

Marque las Casillas según su criterio

Preguntas	Respuestas
Hay un precinto notificado en la carga, indíquelo	hola
La carga tiene temperatura, indique la temperatura medida (5 - 25 °C)	6
1. Remolque limpio: Sin restos de madera, de otra mercancía, sin olores...	SI
2. Mercancía cargada sin plagas, roturas, limpia, sin abolladuras y protegida con fleje	SI
3. Estiba correcta: Pallets estables, sujetos y colocados correctamente	SI
4. ¿La mercancía a cargar es compatible?	No

Observacion

Aprobación de Continuar

Notificar a Jefe de turno para que revise Quiz calidad

Pin Jefe de turno

1 Respuestas Negativas por aprobar

Es obligatorio marcar todas las casillas.

Muelle: 7

Orden:

Por favor, rellene el campo de observación debido a una respuesta "NO". Una vez notifique la observación deberá ser aprobada por jefe de turno.

Aceptar

Faltan opciones por marcar

Aceptar

?

Marque las Casillas según su criterio

Preguntas	Respuestas
Hay un precinto notificado en la carga, indíquelo	hola
La carga tiene temperatura, indique la temperatura medida (5 - 25 °C)	3
1. Remolque limpio: Sin restos de madera, de otra mercancía, sin olores...	SI
2. Mercancía cargada sin plagas, roturas, limpia, sin abolladuras y protegida con fleje	SI
3. Estiba correcta: Pallets estables, sujetos y colocados correctamente	SI
4. ¿La mercancía a cargar es compatible?	SI

Observacion

Aprobación de Continuar

Notificar a Jefe de turno para que revise Quiz calidad

Pin Jefe de turno

La temperatura está fuera del rango

Es obligatorio marcar todas las casillas.

Es en esta pantalla, donde una vez se responda NO, en la pregunta 4, de la hoja de descarga, se generará un email al ROC del cliente y a incidencias@azalogistics.com para la apertura del ticket.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

Una vez se cumpla con las respuestas aprobatorias podremos continuar con la C/D y cambiará el estado de a 'Pendiente almacén', la continuación del check de calidad siempre nos pasará por esta pantalla que nos indicará las Observaciones y Manipulados que están declarados en la C/D en su mayoría obtenidos mediante la integración para ser informativos a excepción del marcado en rojo que habrá sido escrito en el campo de observaciones de la ventana multimodal.

Es simplemente informativo, continuaremos y podremos llegar la siguiente pantalla.

Observaciones y Manipulados

Matrícula Tractora:

Matrícula Remolque:

Consignación: MUESTRAS

Observación

Planificador:holaholaholapruebaholaaaaa

Pedido/albarán: MUESTRASSPB129082023

Playa: EXPEDICION

Manipulados:

Continuar

4.2.4. REALIZAR FOTOGRAFIAS

Siempre que se cumplan ciertas condiciones nos veremos obligados a pasar por las fotos obligatorias de las C/D que en caso de:

- **Expediciones:** tendremos INICIAL, TRANSCURSO, FINAL siendo transcurso una imagen que va condicionada a la cantidad de bultos, cuando la cantidad de bultos esperada sea superior a 4 exigiremos al operario a subir esta foto a la mitad de su carga, la foto Inicial y final siempre serán obligatorias.
- **Entradas:** tendremos INICIAL y FINAL, siendo la final con un paso extra, este último paso deberá indicar la etiquetadora dadas de alta en la nave por donde tendrá que indicar el operario por donde saldrá la etiqueta genérica identificativa.

Para ambos casos siempre se cuenta con la opción de fotografías Extras y normalmente tienden a estar identificadas en las observaciones de la ventana 'Observaciones y Manipulados'.

Cabecera de la orden									
Muelle	Reserva	Observación	Fecha Progr	Llegada	Salida	Precinto	Bultos	Estado CD	
		¡¡Foto Extra de la SONTA!!	01-08-24 14:43					Quiz de Calidad	

4.2.5. CONTROL DE BULTOS

Siempre que el estado de la C/D sea 'Pendiente de almacén' el sistema nos dejará en esta página donde podremos añadir o disminuir bultos, deberemos indicar la cantidad de bultos con el '+' y el '-' en el pedido que estamos cargando.

Añadir una cantidad de bultos diferente a la que se cerró el pedido nos exigirá la aprobación del jefe de turno, en caso que la cantidad que hemos indicado sea igual a la cantidad que tiene el pedido podremos finalizar la C/D subiendo la foto final.

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

En el caso de los preavisos será obligatorio indicar la playa para poder añadir bultos.

Indicar Bultos

Albarán	Bultos
MUESTRASSPB129082023	- 0 +

Finalizar

Seleccione la tarea a realizar:

☐ Carga/Descarga	Estado de Carga	Usuarios
☐ MUESTRAS	0/1	fgonzalez

Finalizar

Muelle: 7 Orden

Indicar Bultos

Seleccic

Albarán	Bultos
Agrupación Preavisos	- 5 +

Finalizar

Seleccione la tarea a realizar:

☐ Carga/Descarga	Estado de Carga	Usuarios
☒ Agrupación Preavi	5	fgonzalez, LSEGUI

Finalizar

Muelle: 5 Orden

La unidad de medida a contar, puede indicarse previa a la carga. De normal, son bases de pallets, si se C/D remontados se contarán como dos.

Por otro lado, también puede utilizarse la herramienta a la hora del control de bultos descargados en Depósito aduanero, cuando la unidad de medida sea la caja también podrán cuantificarse y dejar registro de ello hasta su recepción en Whales.

Expedición/Preaviso ⁰								
Sin Temperatura								
Cabecera de la orden								
Muelle	Reserva	Observación	Fecha Progr	Llegada	Salida	Precinto	Bultos ⁰	Estado CD
13			16-07-24 00:00	16-07-24 10:19	16-07-24 12:02	202211929	353	Finalizada

4.2.6. MENU DE CONTROL

Es la parte superior de la pantalla que es capaz de desplegarse y se rellena dinámicamente a medida que vamos avanzando en la C/D, podremos volver a las paginas anteriores y desde el entorno CDMUELLES cuando la foto es obligatoria podremos añadirle el concepto INICIAL/TRANSCURSO/FINAL a excepción de cuando llegamos por el menú que la foto siempre será de concepto EXTRA.

Siempre podremos Cerrar sesión o volver a la pantalla de Selección de Muelles tocando Inicio



☰

fgonzalez
Cerrar sesión

 Inicio

 Quiz

 Fotografías

 Observaciones

Almacén: CHESTE

	PLANIFICADOR DE CARGAS Y DESCARGAS	Código: PSGC-02-PCD
		Edición: 01
		Fecha: 07/08/2024
		Elaborado por: Francisco Gonzalez
		Aprobado por: Andrés Sánchez
Fecha de entrada en vigor: 12/08/2024		

5. INTEGRACIONES

5.1. SGA (Sistema de gestión de almacén)

La integración ha sido realizada por el equipo IT de AZA Logistics donde se integró la base de datos del Planificador mediante SP a la base de datos del SGA.

Dicha integración contempla pedidos, preavisos, rutas, usuarios y ubicaciones de playas. La periodicidad de integración es mediante Jobs desde el servidor SQL con una periodicidad segura para el servidor.

5.2. Activa link

Se cuenta con integración a la plataforma de incidencias de AZA para la creación automática de tickets a través del envío de emails.

5.3. Power BI

Se tienen vistas creadas a petición del cliente para la exportación de datos a la plataforma Power BI.



SANCHEZ ARAQUE
ANDRES -
74520208R
2024.08.07 09:52:08
+02'00'