



# Guía de uso: Elige tu personaje y anímallo en 2 minutos.

Sigue estos 6 pasos directos.



# Paso 1: Entrar e iniciar sesión.

## PANEL DE ACCIÓN



Abre Google Chrome y entra en:  
[www.mixamo.com](http://www.mixamo.com).




Haz clic en “Log In” (arriba a la derecha) e inicia sesión con tu cuenta de Google.




**Consejo:** Usa la misma cuenta de Google siempre para no perder tu historial de personajes.

# Paso 2: Elegir el personaje.

## PANEL DE ACCIÓN



Haz clic en la pestaña "Characters" (arriba a la izquierda).




Y-Bot



Michelle



Escribe en el buscador "Y-Bot" o "Michelle" y haz clic sobre el muñeco para cargarlo.



**Consejo:** Espera unos segundos hasta que el personaje aparezca en el centro de la pantalla grande antes de continuar.

# Paso 3: Buscar la animación.

## PANEL DE ACCIÓN

Bases

Animations

Events

Aplicados



Haz clic en la pestaña **"Animations"** (arriba a la izquierda).



Escribe en la búsqueda **"Salsa"**, **"Capoeira"**, **"Dance"** o **"Walk"** y haz clic en la animación para verla.


## Consejo



**Consejo:** Si la animación no te convence, simplemente haz clic en otra diferente para reemplazarla al instante.

# Paso 4: Ajustar los brazos.

## PANEL DE ACCIÓN



Ve al panel de ajustes rápido situado a la derecha de la pantalla.

## Character Arm-Space



Haz clic y arrastra la barra "Character Arm-Space" hacia la derecha.



**Consejo:** Usa esto solo si ves que las manos del personaje atraviesan o chocan contra su propio cuerpo al moverse.

# Paso 5: Mantener en el sitio.

## PANEL DE ACCIÓN




Busca la casilla de verificación llamada **"In Place"** en el panel derecho.



## In Place

Haz clic para marcar la casilla **"In Place"**.

## Consejo




**Consejo:** Fundamental para videojuegos; evita que el personaje se salga del centro de la pantalla mientras baila o camina.

# Paso 6: Descargar el archivo.

## PANEL DE ACCIÓN

DOWNLOAD



Haz clic en el botón naranja **"Download"** (arriba a la derecha).

FBX Binary




With Skin



30 fps



DOWNLOAD



Selecciona "FBX Binary", "With Skin", "30 fps" y haz clic en el botón azul de Descargar.

## Consejo



Without Skin



With Skin



**Consejo:** Revisa bien que diga "With Skin" o descargarás solo el esqueleto invisible sin el modelo 3D.



# ¡Misión cumplida!

Tu personaje animado está guardado en tu carpeta de Descargas, listo para importar a tu proyecto.