Winlator es una app para Android que crea un “contenedor/emulación” para ejecutar aplicaciones de Windows (x86/x64) sobre dispositivos Android. https://winlator.org/.

Pasos básicos para su utilización.

1) Bajar el emulador 8086/88 en el celular, normalmente lo hace en directorio “Descargas o Download” ahí realizar la descompresión opción "extraer"

2) Se deberá bajar del sitio web https://winlator.org/ y luego ejecutar en el celular. (leer los requerimientos de versión android necesaria)

3) Una vez ejecutado winlator se crea el contenedor automáticamente se recomienda configurarle la opción de **Screen Size 854X480(16:9).**

4) Podrá buscar en la carpeta "descargas" o "download", normalmente winlator la suma como unidad por ejemplo **D:**

5) Luego ejecutar el archivo setup.exe, y siga los pasos para instalarlo en el S.O

Algunas consideraciones:

-El puntero del mouse se mueve con el dedo, para mover ventanas se lleva el puntero a la barra superior (se pondrá azul) y con ambos dedos tomar la ventana del emulador 8086 y la podrá acomodar sin problemas.

- Puede guardar y crear archivos .asm como si estuviera en un computador.

-Si quiere el teclado tiene que ir al borde derecho del celular y mover el dedo hacia el centro de pantalla, aparece menú contextual en esa opción "<" aparecerá un menúde winlator, opción "keyboard". Puede también ejecutar la opción "Toggle Fullscreen". para ampliar pantalla.

Fotos del emulador

winlator.org

Winlator

Home | Download | Donate | About

Welcome to the official Winlator website

Winlator is an Android application that lets you to run Windows (x86_64) applications with Wine and Box86/Box64.

I am immensely grateful to ptitSeb and the Wine developers, who developed the Windows compatibility layer (x86_64). Without the constant dedication to Box86/Box64 by ptitSeb and as well as the constant improvements to Wine by its developers, this project would never have been possible.

Download the latest version

DOWNLOAD

Credits and Third-party apps

- GLIBC Patches by Termux Pacman




16:33
Winlator
Shortcuts
Containers
Input Controls
Settings
About
16:33
Edit Container
Name
Container-1
Screen Size
854x480 (16:9)
Graphics Driver
Vortek (Universal)
DX Wrapper
DXVK
Audio Driver
ALSA
Show FPS
WINE CONFIGURATION
WIN COMPONENTS
Desktop
Theme
Light
Background
Image
System Font
Tahoma
DPI (Font Size)
96 dpi


12:13
Winlator
Keyboard
Input Controls
Toggle Fullscreen
Task Manager
Active Windows

emu8086
ES(US)
ES(US)


Emulador 8086
File Edit View Help
Up Copy Cut Paste Delete New Folder New File
Computer D: Emulador 8086
Search Emulador 8086
Desktop
Documents
Computer
C:
D:
E:
X:
Z:
Name Type Size Date
Ejemplo 1.asm ASM File 458.00 b... 01/01/2011 14:20
Ejemplo 2.asm ASM File 843.00 b... 01/01/2011 13:01
Ejemplo 3.asm ASM File 251.00 b... 01/01/2011 13:06
ReadMe.txt TXT File 892.00 b... 02/28/2012 19:27
Setup.exe Application 2.76 MB 03/11/2012 16:37
5 Items
Start
Emulador 8086


12:10
emu8086 - assembler and microprocessor emulator 4.08
file edit bookmarks assembler emulator math ascii codes help
new open examples save compile emulate calculator convertor options help
welcome...
emu8086
microprocessor emulator with integrated assembler
version 4.08
new
code examples
quick start tutor
recent files
PLEASE ENTER THE REGISTRATION KEY...
www.emu8086.com
drag a file here to open