BELU

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES PARA EL HOTEL BELU

Manual de Instalación

Versión: 0100

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES PARA EL HOTEL BELU Manual de Instalación

HOJA DE CONTROL

Organismo	BELU			
Proyecto	Sistema reserva de habitaciones para el hotel BELU			
Entregable	Manual de Instalación	Manual de Instalación		
Autor	BELU SAC	BELU SAC		
Aprobado por		Fecha Aprobación	07/12/2019	
		Nº Total de Páginas	9	

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	Urs Osorio Pio	07/12/2019

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	
Elidia Quispe Mondragon	

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES PARA EL HOTEL BELU

BELU

Manual de Instalación

1INTRODUCCIÓN	4
1.1Objeto	
1.2Alcance	
2DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	
2.1Antecedentes y descripción funcional del sistema	
2.2Relación con otros sistemas	
3RECURSOS HARDWARE	6
3.1Servidores	6
3.2Estaciones cliente	6
3.3Conectividad	6
4INSTALACIÓN DEL SISTEMA	7
4.1Subir la web al servidor por FTP	7

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES	
PARA EL HOTEL BELU	BELU
Manual de Instalación	

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto

Este manual tiene como objetivo orientar al experto para la instalación del proyecto

1.2 Alcance

Este documento "Manual de instalación" está a disposición del personal Informático y usuario que desee instalar el sistema.

SIS	STEMA RESERVA DE HABITACIONES	
	PARA EL HOTEL BELU	BELU
	Manual de Instalación	

2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

2.1 Antecedentes y descripción funcional del sistema

El Hotel BELU identificado con RUC 20101066992 en la actualidad brinda sus servicios de hospedaje, todos sus procesos se desarrollan manualmente con documentos o libros de registros, lo cual demanda más tiempo de lo debido. Procesos como la reserva de habitaciones se realiza cuando un cliente se comunica telefónicamente o acude presencialmente al Hotel, la recepcionista atiende los requerimientos y selecciona las habitaciones según las especificaciones del cliente, para poder culminar la reserva se solicita el pago previo y envío del comprobante de pago con lo cual finalmente la recepcionista registra en una hoja de cálculo simple.

Debido a lo mencionado decidieron automatizar sus procesos para tener un mayor beneficio.

2.2 Relación con otros sistemas

Sistema	Relación
APIs	El sistema se relacionara con APIs de algunos bancos

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES	
PARA EL HOTEL BELU	BELU
Manual de Instalación	

3 RECURSOS HARDWARE

3.1 Servidores

Se contratará el alojamiento web (hosting), aquí se subirá todos los archivos creados en neatbeans al espacio web que te dará la empresa de hosting, por lo que se tendrá que tener cuidado cuando se esté haciendo la web de usar enlaces relativos en lugar de absolutos para que funcionen correctamente al subirlos a tu espacio web. Se organizará bien los archivos de la página web en carpetas y enlazas por medio de enlaces relativos para no tener problema.

3.2 Estaciones cliente

Dato	Valor mínimo	Valor recomendado
Procesador	Core i2	Core i5
Memoria RAM	2	4
Tamaño Almacenamiento	500 GB	1Tera
Otros		

3.3 Conectividad

Para el uso del sistema es necesario la conectividad a internet ya que el sistema es de intranet e internet.

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES	
PARA EL HOTEL BELU	BELU
Manual de Instalación	

4 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

4.1 Subir la web al servidor por FTP

1. Instalación de Cute FTP

Una vez descargado el programa lo ejecutamos. Tendremos que seguir una serie de pasos comunes a toda instalación, como elegir el directorio para instalarlo, el tipo de instalación (típica, compacta o personalizada). En este caso elegimos típica, la instalación comienza enseguida y no presenta mayores problemas.

2. Configuración de Cute FTP

Una vez instalado el programa, al ser una versión de prueba, te ofrece la opción de introducir la licencia del programa o continuar, nosotros le damos a continuar y nos aparece una pantalla con el siguiente cuadro de diálogo:



Llegados a este punto, necesitamos los siguientes datos para configurar el cliente CuteFTP, los cuales debe proporcionarte tu servicio de hosting:

a. Dirección de tu servidor web.

b. Contraseña y usuario para acceder al servidor web vía FTP.

Donde pone *Host Address* debes introducir el nombre del servidor, y en *Site Name* el nombre que le quieras poner a la configuración que estamos haciendo (poner el nombre de la web).

SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES PARA EL HOTEL BELU

Manual de Instalación

BELU

Hacemos clic en siguiente.


La próxima pantalla es similar a la anterior, pero en este caso debes introducir el nombre de usuario de tu cuenta FTP (*User Name*) y la clave de dicha cuenta (*password*). Otra vez damos a siguiente.



Ahora nos pide que seleccionemos la carpeta local con la que queremos trabajar (*Default Local Folder*), no es necesario que seleccionemos carpeta remota por el momento (*Default Remote Folder*). La carpeta local debería ser la carpeta en la que tienes los archivos de tu web. Le damos a siguiente nuevamente y a continuación a finalizar. Una vez conectado al servidor, ya podemos empezar a subir archivos.

c. Publicar las páginas en el servidor

La siguiente pantalla que aparece es similar a esta:



SISTEMA RESERVA DE HABITACIONES PARA EL HOTEL BELU

Manual de Instalación

BELU

- 1. La flecha verde señala la carpeta de tu disco duro, esa que configuraste como carpeta local. En ella deberías tener todos los archivos de la web que has hecho.
- 2. La flecha roja señala el servidor web. Es el sitio al que tendrás que copiar los archivos que tienes en tu disco duro.

Ahora ya podemos empezar a subir la web, para ello lo que tienes que hacer es seleccionar los archivos de tu carpeta local que quieras copiar al servidor y arrastrarlos:

