

Forcer l'entrée en stock suite réception RCPA

V1 06/2023



Objectif:

 Pouvoir forcer la mise en stock picking des articles en «en cours de placement ».



Prérequis

Faire l'arrivé transporteur



Dans l'option 3 et 1 de RCPA : Entrée en stock Flasher le datamatrix ou le code barre, ou saisir la référence du produit : Les informations suivantes s'affiche. <u>Exemple</u> avec le produit FJ111

RX01 RCPA	DR 21/06/23 10:30:30
Réception et Mise en st	tock d'un Article 1/3
Commande N°: 110154 du: 08.06.23 de	type: PLA Fournisseur: 08002 Sté: OX
Palette N°: Colis N°:	
Article : ALESE LIL SUP 60X90 8415-S30	Gab/Far: 4/ Statut: COM
CIP/ACL7 9602137 CIP/ACL13	GTIN13 3543160841528 Réf.int FJ111
Codes Géo : Pick. X01 114 Rés.	Gab. Manu.
Total Qtés : Cdée 244 BL/AE	Facturée
enregistrées Reçue 0 Placemt 0	M.e.Stock 0 Incident 0
Détail des enregistrements et Nouvelle sai	isie pour mise en stock :
	ment Contenant UnitésxCartons=Total
	<u>4</u> x UG?: _
VEUILLEZ SAISIR LES QTES	
F2:Dic. F3:Retour F4:P2/3 F5:P3/3 F6:Chgt F10:Chgt Imp F11:Bilan m.e.s F12:Corr.Li	
MB ■	+ + 21/070
F1 F2 F3 F4 F5 F6	F7 F8 F9 F10 F11 F12



Saisir le nombre de cartons

RX01 RCPA			DR 2	1/06/23 10:30:30
Récepti	on et Mise	en stock d'un	Article	1/3
Commande N°: 110154 du	08.06.23	de type: PI	A Fournisse	ur: 08002 <mark>sté:</mark> 0
Palette N°:	Colis N			
Article : ALESE LIL SUE	60 x 90 8415	-s30 Ca	b/Far: 4/	Statut: COM
CIP/ACL7 9602137 CIP/ACL1	L3	GTIN13	35431608415	28 R <mark>éf.int</mark> F J11
Codes Géo : Pick. X01 114	Rés.	Gab.	Man	u.
motel Otés i Odés 244	DT /AE	Factur	4.0	
Total Qtés : Cdée 244	BL/AE			Incident 0
enregistrées Reçue 0	Placemt	0 M.e.st	cock 0	Incident 0
Détail des enregistrements	ot Nouvell	o godajo pour	mice en ete	ale .
				itésxCartons=Tot
N 100 Bace	per. Emp	racement con	temane on.	rcesxcarcons-roc
				4 x 61 UG?:
VEUILLEZ SAISIR LES OTES				X <u>01</u> 03
F2:Dic. F3:Retour F4:P2/3	8 F5:D3/3 F6	:Chat Art F7	/F8:Préc/Sui	v F9:Autres Cde
F10:Chqt Imp F11:Bilan m.				
	112.00	LIVER LIST		
M <u>B</u>	F5 F6	F7	-	→ 21/0
			F8 F9	F10 F11 F12

Si c'est du détail

RX01 RCPA							06/23 10:	
		on et Mise						1/3
Commande N°: 11015	4 du	08.06.23	de	type: PL	A Four	isseur:	08002 S	té: ox
Palette N°:		${\tt Colis}$	N°:					
Article : ALESE	LIL SUP	60 x 90 841	L5-830	Gal	b/Far:	4/	statut:	COM
CIP/ACL7 9602137	CIP/ACL13	3		GTIN13	3543160	841528	Réf.int	FJ111
Codes Géo : Pick.	X01 114	Rés.		Gab.		Manu.		
Total Qtés : Cdée	244	BL/AE		Facture	ée			
enregistrées Reçue	0	Placemt	o	M.e.st	ock	0 1	ncident	o
Détail des enregis								
N° lot	Date	pér. En	placeme	ent Con	tenant	Unité	sxCarton	s=Tota
						24	4 x	ugs: _
VEUILLEZ SAISIR LE								
F2:Dic. F3:Retour								
F10:Chgt Imp F11:	Bilan m.	e.s F12:0	orr.Li	ti F13:	Codes Ar	t F14:	Détail A	E F23
MB ■					+		+	21/07
F1 F2 F3	F4	F5	F6	F7 F	8 F9	F10	F11	F12





Puis **Entrée**

Le produit est alors en placement :

RX01 RCPA		DI	R 21/06/23 10:33:10
Ré	ception et Mise en st	ock d'un Article	1/3
Commande N°: 110154	du: 08.06.23 de	type: PLA Fourni:	sseur: 08002 Sté: OX
Palette N°:	Colis N°:		
Article : ALESE LI	L SUP 60 X 90 8415-830	Gab/Far:	4/ Statut: COM
CIP/ACL7 9602137 CIE	/ACL13	GTIN13 35431608	41528 Réf.int FJ111
Codes Géo : PICK. X	1 114 Rés.	GAB.	MANU.
Total Qtés : Cdée		Facturée	
enregistrées Reçue	244 Placemt 244	M.e.Stock 0	Incident 0
_ /			
	<u>ments et Nouvelle sai</u>		
N° lot	_	ent Contenant	
	X01 11	4	244 DET = 244
			w IIIaa.
MICE EN GROOK REFECTI	EE VEHTTEZ BETTEE IN	NOTIFICALL DRODULTS	x ug?: _
	EE, VEUILLEZ RELIRE UN E: P2/3 F5: P3/3 F6: Chgt		eniar E0. Antros Cdos
	an m.e.s F12:Corr.Li		
	an m.e.s Fiz:Corr.Li	ti Fis.codes Art	
MB ■		•	+ 20/002
F1 F2 F3	F4 F5 F6	F7 F8 F9	F10 F11 F12



Pour modifier les quantités/annuler l'entrée en stock/forcer le bascule en casier => faire **F11** : (ou accéder à l'option par RCPA 3 et 2 => c'est le même écran) :

L'écran RX06 s'affiche :

RX06 RCPA DR 21/06/23 10:34:34
Bilan de la Réception d'un article (Encours de Placements / Mises en stock)
ARTICLE : ALESE LIL SUP 60X90 8415-S30
Opt Date Heure Déballeur N°Commande Type UnitésxCartons= Total Codes Géo
$-21.06\ 10:33\ UPL$ 110154 PLA $244\ x\ DET = 244\ X01\ 114$
Total mis en stock: 244 FAITES UN CHOIX
F4:<-> Lots/pér & Contenants F6:Toutes les Cdes
MB ■ + 11/002
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12



Devant la ligne plusieurs choix possible :

<u>A</u> = annuler,

M = pour modifier les quantités,

F = forcer la bascule en casier

=> ces 3 options ne sont possibles que si le produit n'est pas déjà en stock casier

RX06 RCPA DR 21/06/23 10:34:34
RX06 RCPA DR 21/06/23 10:34:34 Bilan de la Réception d'un article (Encours de Placements / Mises en stock)
Bilan de la Recepción d'un article (Encours de Placements / Prises en Stock)
ARTICLE : ALESE LIL SUP 60X90 8415-S30 GAB/FAR: 4/ STATUT: COM
FOURNISSEUR: 08902 ONTEX SANTE FR (ADULTE) Remplace le: 7712560
CIP/ACL7 9602137 CIP/ACL13 GTIN13 3543160841528 REF.INT FJ111
CODES GEO : Pick. X01 114 RES. GAB. MANU.
A=Annuler M=Modifier F=Forcer la mise en stock casier (F4:<->)
Opt Date Heure Déballeur N°Commande Type UnitésxCartons= Total Codes Géo
f 21.06 10:33 UPL 110154 PLA 244 x DET = 244 \times X01 114
Total mis en stock: 244
FAITES UN CHOIX
F4:<-> Lots/pér & Contenants F6:Toutes les Cdes
MB + 11/002
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12



Le RX13 permet de valider le forçage par exemple en effectuant un **F8:Valider**

RX13 RCPA	DR 21/0	6/23 10:39:06
Annulation / Modification / Forçage M.E.S. d'un	enregistreme	ent
SITUATION AVANT : Statut stock : ENCOURS DE PLACE	EMENT	
UnitésxCartons=Total Code Géo N° Lot 244 X DET = 244 X01 114	Date pér.	Contenant
SITUATION APRES : Statut stock : EN STOCK CASIER UnitésxCartons= Total Code Géo N° Lot		Contenant
244 X DET = 244 X01 114	Date per.	Concenant
Votre modification a bien été prise en compte F3:Retour F8:Valider		
M <mark>B </mark>	F9 F10	+ 01/001 F11 F12





