Forcer la déconnexion de User sous SME

V1 10/2022



Objectif:

• Forcer la déconnexion d'un USER bloqué sur le SME.



Connexion à l'AS400 (NPI)

A partir du MENU PRINCIPAL, faire le choix 14, puis le 6

```
MENU PRINCIPAL
     COLLECTE
     PREPARATION
     LIVRAISON FACTURATION
     STOCKS
     RECEPTION
   6. RETOURS
     OXYPHARM
   EXPORT
     GESTION DES ARTICLES
     GESTION DES CLIENTS
     GESTION DES CONDITIONS COMMERCIALES
     GESTION DES DICTIONNAIRES
     GESTION DES PARAMETRES GENERAUX SOCIETES / AGENCES
     GESTION DES MENUS ET HABILITATIONS
     OUTILS D'EXPLOITATION
     GESTION DES GROUPEMENTS SRA/CAP
  90. Fin de session
Option: 14
```

```
1. Gestion des programmes MEN020
2. Gestion des groupes MEN030
3. Gestion des utilisateurs MEN040
4. Gestion du menu MEN010
5. Visualisation des habilitations MEN060
6. Gestion des utilisateurs S.M.E. MEN070

90. Fin de session

Option : 6______
```



Vous rentrez l'identifiant du collaborateur concerné en haut à droite

	Mises à jour d	es autorisations Voice	
	5=Visualiser	Afficher à partir de : <u>ALGAIL</u>	
Opt Utiisateu		Statut	
albeau	BEAURAIN Alexis	0.0	
amfrom		02	
clcour	COURONNEL Clémence	0 0	
huloqu	LOQUET Hugo	02	
kosadi	SADI Kossaila	02	
mesall	SALLE Mehdi	02	
AAARAB	ARAB Azz-Alarab	02	
AARAHA	RAHAMEFY Aina Anita	02	
ABBENA	BENABID Abdelhakim	02	
ABDIAR	DIARRA Aboubacar	02	
— ADAKKO	AKKOU Adela	02	
ADBECA	BECARD Adeline	02	
ADBOIN	BOINET Adrien	02	
ADBONN	BONNAND Adrien	02	
ADBOUR	BOURSETTE Adeline	02	
F1=Utilisateurs connectés F2=Utilisateurs de l'agence			
1 1 Octivaceur 5 Connectes 12-Octivaceur 5 de 1 agence			



Vous vous placez sur la ligne et vous pouvez saisir <u>2 = Modifier</u>

	Mises à jour des	autorisations Voice	
		Afficher à partir de :	
2=Modifier	5=Visualiser		
Opt Utiisateu		Statut	
<u>2</u> ALGAIL	GAILLARD Alexandre	00	
ALGATI	GATINE ALICE	02	
ALGEBA	GEBAL Alexandre	02	
ALGIAN	GIANNUZZO Alexandra	02	
ALGOHI	GOHIER Allan	02	
ALGUIZ	GUIZIER Alexandre	02	
ALHAUS	HAUSWALD Alban	02	
ALHONO	HONORE Alexandra	02	
ALHUER	HUERTAS Alexandre	02	
ALHURT	HURTER Allan	02	
ALJAIL	Aline JAILLON	02	
ALJAMA	JAMAIN Alexandre	02	
ALJUIL	JUILLARD Alain	02	
	VANDEKERCKOVE Alison	02	
ALLACO	LACOMBE Alexia	02	
F1=Utilisateurs connectés F2=Utilisateurs de l'agence			



Sur la page suivante (**MEN080**) il faut indiquer <u>**00**</u> pour forcer l'appareil à changer son statut en <u>**non**</u> <u>**connecté**</u> et ainsi vous pourrez de nouveau utiliser le SME.

```
MOD
            Maintenance des autorisations d'utilisation du Voice
Code utilisateur : ALGAIL
                           GAILLARD Alexandre
Code Voice . . . : 009176
Statut . . . . : 00 (00:non connecté, 01:connecté, 02: non autorisé)
Applications autorisées : (1=autorisé, 0=interdit)
    Préparation : 1
        Niveau . . . . . . . . (D=Débutant C=Confirmé E=Expert)
        Positions chariot . . . : 4
            Utilisées . . . . :
           Lignes maxi . . . :
            Otés maxi . . . . :
            Poids maxi Kg . . . :
        Lignage horaire . . . :
        Type prépa. défaut. . . :
        Scan du bac obligatoire :
        Qté maxi pour scan qtés :
    Inventaire .: 0
F8=Valider
```





