

# Création d'un sous flux

V1 01/2023



# Objectif:

- Règle de fonctionnement
- Visualisation d'un sous-flux
- Création d'un sous-flux



# Règle de fonctionnement

Si des champs ne sont pas renseignés, on prendra alors le paramètre du flux d'origine.

Le début d'application indique bien l'heure à laquelle je souhaite la prise en compte du changement désiré. Un sous-flux paramétré dans une période exploitée, sera repris la semaine suivante. Nous gardons le paramétrage du sous-flux chaque semaine.

Un sous-flux supprimé dans une période exploitée, sera supprimé toutes les semaines suivantes. Même si le paramétrage du sous-flux a été mis dans les périodes de références.

Cela sous-entend qu'il faut faire attention lors de la suppression d'un sous-flux lors d'une vague.




#### A partir du menu principal, vous avez 2 possibilités soit

- en passant par l'Option numérique **2.PREPARATION** 

#### <u>ou</u>

- En passant par l'Option alphanumérique PRE200, allez au slide 5.



#### Puis le choix 1.GESTION DE LA PREPARATION

3L-01	GIADL#0000 OSL	OL	PILINOUT	105150	10.00.12
		PREPARATION			
2. 3. 4. 5.	Gestion de la prépara Paramétrage de la pré Paramétrage du pilote Message inter-agence Affichage des dernier Préparation via S.M.E	tion paration industriel (PI) s OP/BL/Fact- <b>Av</b> oirs	AGE900 PVOP01		
90.	Fin de session				
<b>O</b> ptio	n : <u>L</u>			F <b>7</b> =Dé	velopper



## Enfin faire le choix 2.Pilotage des périodes exploitées (lignes)

SE-01	QPADEV0006 USE	CE		MENU01	1/02/23	15:49:20
		Gestion de la	préparation	on		
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14.	Correction OP avec Ed Correction OP en sect Réédition Etiquettes	s exploitées s exploitées dition deur Client fin préparation Versions appi s d'un client industriel (Pi	(OP) on liquées	PRE1 PRE2 PRE3 PRE3 PRE4 PRE4 ART4 STK1 STK1 STK1 CL16 LIV3 PRE4 PRE6	200 250 350 350 300 300 20 300 350 350	+
90.	Fin de session					
Option	n :				F <b>7</b> =D6	évelopper



## Mettre un <u>5=Afficher</u> devant la ligne, dans le champs <u>Opt</u>

SE-01 QPADEV0006	USE	CE		PRE200.	1/02/23 1	5:51:15	
	Pilotage pa	ar Périodes	s exploitée	s/Lignes Cde	Э		
5=Afficher par Fl							
9=Article en risq	jue de rupti	ure automat	e 22=Liste	des OPs à s	sérialiser 🦠		
				LIGNES DE (	DOMMANDES		
Opt Date exploit	Période		Collec A p	rep En prép	Prépa Livr.	Fact.	
2/02/2023 J	1 JE 6:00	JE 14:00	8	18			
1/02/2023 W	1 ME 6:00	ME 14:00		81	15	;	
31/01/2023 M	11 MA 6:00	MA 14:00		105			
30/01/2023 L	0 LU 3:00	LU 9:00		1			
30/01/2023 L 30/01/2023 L	3 LU 14:01	MA 5:59		2			
28/01/2023 S	1 SA 7:00	DI 23:40		1			
27/01/2023 <b>V</b>	1 <b>V</b> E 6:00	VE 14:00	7	823 3838	145		
27/01/2023 <b>V</b>	3 VE 14:01	SA 6:59		219			
F7=Lignes OP F1	9=Gestion p	cannes des	moyens de	préparation	du PI		
F22=Liste des OPs à sérialiser							



Sur cet écran, les lignes sont de couleurs différentes, cela signifie que les <u>lignes en bleues</u> ont des sous-flux d'activer.

Pour faire la création ou la visualisation d'un sous-flux, écrire <u>17=Sous-Flux</u> devant la ligne souhaitée.

SE-01 QPADEV0006 USE				PRE205	1/02/23	16:05:40		
Pilotage p	ar	les Fl	u <mark>x ex</mark> ploités,	/Lignes Ode				
Date exploitation: 1/02/2023								
Période : W1 du ME 6:00 au	Période : W1 du ME 6:00 au ME 14:00							
2=Modifier 5=Visu Cdes aff								
8=Répart moyen prépa du PI 2	1=A							
			Début Début					
			Auto SCS	I Coll. A p	ré En pré	Prépa 💮		
1800 PROMIS	Α	12:18	12:21	N	11			
5205 DEPART 13:05	0	11:10	11:15	N	1			
5210 DEPART 13:10					1			
5230 DEPART>13:15				N :	24			
5740 FRIGO >13:15				N	1			
6100 STUPEFIANTS				N				
6400 OXYPHARM XY				N				
8600 DPAG					23			
8612 DPAG GABARITS	A	11:00	11:00	N	19			
F6=OP SME F7=Lignes OP F9=Seuil OP F10=Tour.exploitées F13=Aff vague								
F14=Tri/prio Prépa F15=Tri/flux F17=Sous-flux F18=Répart moyen prépa du PI								
F19=Panne moyen de prod F21=Art en rupture F22=OPs à sérialiser								



## On peut voir les lignes qui correspondent à chaque sous-flux Faire **F6=Creer** pour la création d'un sous-Flux

```
SE-01 QPADEV0006 USE
                                                                                          PGSF01
                                                                                                     1/02/23 16:29:06
                                           Liste des sous-flux du flux 6100
     Numéro d'agence : 01
     Jour. . . . . : ME Code de la période : W1
     numéro de flux : 6100 STUPEFIANTS
2=Modifier 3=Copier 4=Supprimer
       Début mode Début mag Début Début Fin Fin
                                                            Type Mix./Trix Gest Fdb Max Imp. Trieur Urgent Modifs
                                                             flux MA MS SA O/N lig. Lig magasin Mag PI traitée
   6100 ME 11:15 0
                                                                               000 040 PRT01
                                                                               000 020 PRT01
   6100 ME 11:35 0
                                                                               000 020 PRT01
   6100 ME 11:45 0
                                                                               000 020 PRT01
   6100 ME 12:00 0
                                                                               000 010 PRT01
   6100 ME 12:15 0
   6100 ME 12:25 0
                                                                               000 010 PRT01
   6100 ME 12:30 0
                                                                               000 010 PRT01
   6100 ME 12:40 A
                                                                               000 000 PRT01
 F5=Réafficher F6=Creer
```



### Suivant les critères choisir remplir les champs Puis faire **F8=Valider** pour la création d'un sous-Flux

Indique les 2 premières lettres du jour et l'heure

Faire **F**, **A** ou **O** le mode flux

```
SE-01 QPADEV0006 USE
                                            PRE508
                                                      1/02/23 16:37:52
                    Maintenance des sous-flux agence
Numéro agence 🐧 01
N° de jour. . :\ME Période : W1
                                            Flux: 6100 STUPEFIANTS
Début applic. :
Mode d'ouverture du flux : 🧻 (Automatique, Ouvert, Fermé)
Type de flux . . . . . : (Tiré, Poussé)
                                       Fin de flux . . . :
Debut flux mag/mixte/trixe. . :
Debut flux automate . . . . :
                                       Fin de vague. . . : ____
Début flux SCS/mixte SCS Auto :
Gestion FdB. . . . : (O/N) Nbre lignes FdB :
Max ligne à prep . : ___ Urgent PI. . . : _ (O/N)
Imprimante magasin : Case. . . . . . :
Mixité/Trixité . . : MAG/AUT : MAG/SCS : SCS/AUT :
Modifs prisent en compte : N
F8=Valider F11=Créér Sous-flux avec valeurs d'origine
```





