ADMIN

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/manuals/release-1.2/admin.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

Manual de ADMIN - planejamento 1.2

O ADMIN pode administrar a organização e seus usuários, consultar auditoria, parametrizar integrações e operar o CRM conforme as permissões do backend.

Roteiro recomendado

1. Confirme a organização da sessão, para não confundir dados entre empresas.
2. Revise nome e parâmetros organizacionais disponíveis.
3. Crie e revise membros; conceda ADMIN apenas quando necessário e preserve pelo menos um administrador válido.
4. Configure etapas do funil, produtos, campos personalizados e tags nas telas realmente disponíveis.
5. Revise permissões, auditoria e configurações de integrações. Não habilite envio externo de e-mails enquanto permanecer bloqueado pelo ambiente.
6. Teste o cadastro de uma empresa, contato, oportunidade e atividade, e a persistência após nova sessão.
7. Oriente cada integrante com seu manual e o tour da versão 1.1 quando já instalado e homologado.

Permissões diferenciadas

ADMIN inclui organization.manage, user.manage, audit.read, reports.read, pipeline.manage, support.manage, integration.manage e integration.read, além das permissões comerciais. Consulte a matriz para o quadro completo.

Conclusão

- [ ] organização confirmada;
- [ ] membros e administradores conferidos;
- [ ] funil, produtos e campos essenciais revisados;
- [ ] política de acesso e auditoria conferidas;
- [ ] operação de ponta a ponta verificada no ambiente instalado.

Nota: esta sequência não representa execução automática do futuro wizard 1.2.

MANAGER

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/manuals/release-1.2/manager.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

Manual de MANAGER - planejamento 1.2

O MANAGER administra a operação comercial de sua organização, mas não gerencia organização, usuários, auditoria ou credenciais de integração.

Roteiro de preparação

1. Revise empresas, contatos e vinculações; verifique duplicidades.
2. Organize as etapas do funil usando pipeline.manage, conforme a interface disponível.
3. Revise oportunidades e distribuição operacional com os controles permitidos.
4. Consulte relatórios (reports.read) e padronize o acompanhamento.
5. Organize produtos (product.write) e a gestão do atendimento (support.manage), quando os módulos estiverem disponíveis.
6. Oriente a equipe sobre atividades, históricos, tags e campos comerciais.

Limites de autorização

MANAGER dispõe das permissões comerciais de SELLER e também pipeline.manage, reports.read, product.write e support.manage. Não possui organization.manage, user.manage, audit.read, integration.manage ou integration.read.

É incorreto afirmar que MANAGER e SELLER são equivalentes no backend atual; as diferenças precisam ser respeitadas no futuro wizard. Consulte a matriz de permissões.

Estado: roteiro documental; não valida o funcionamento das telas em servidor real.

SELLER

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/manuals/release-1.2/seller.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

Manual de SELLER - planejamento 1.2

O SELLER executa cadastros e interações comerciais. Seu acesso de escrita é restrito aos módulos autorizados, sem os poderes específicos de gestão do MANAGER e do ADMIN.

Roteiro de uso

1. Pesquise empresas e contatos antes de inserir registros novos.
2. Cadastre ou atualize informações comerciais seguindo a política da empresa.
3. Vincule contatos às organizações corretas e registre interações e atividades.
4. Trabalhe com oportunidades e movimentação de etapas permitidas.
5. Consulte produtos, territórios, tickets e base de conhecimento, e faça alterações apenas nas operações autorizadas e disponíveis.
6. Revise os dados após salvar ou recarregar a página; comunique inconsistências ao gestor.

Permissões

SELLER possui as leituras comerciais e company.write, contact.write, opportunity.write, opportunity.move, activity.write, knowledge.write, territory.write e ticket.write.

SELLER não possui pipeline.manage, reports.read, product.write, support.manage, user.manage ou administração de integração. Não confiar apenas em rótulos da interface como controle de segurança.

Estado: orientação de uso para a versão instalada; o wizard 1.2 ainda não está implementado.

VIEWER

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/manuals/release-1.2/viewer.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

Manual de VIEWER - planejamento 1.2

VIEWER é o perfil de consulta e não deve executar ações de escrita no CRM.

Operação

1. Confirme a organização ativa.
2. Pesquise e consulte empresas, contatos, oportunidades, atividades e conhecimento.
3. Consulte produtos, territórios e tickets se a respectiva tela estiver disponível.
4. Encaminhe qualquer correção a um perfil com permissão de escrita.
5. Utilize os recursos de ajuda já disponíveis; a versão 1.2 prevê ampliar a orientação por perfil.

Autorização técnica

VIEWER possui company.read, contact.read, opportunity.read, activity.read, knowledge.read, product.read, territory.read e ticket.read.

Não possui permissões de escrita, administração, gestão de pipeline ou relatórios. A Configuração Rápida futura não poderá exibir tarefas administrativas ou salvar alterações em nome de VIEWER.

Estado: guia documental; não implica que a versão 1.2 esteja em funcionamento.

MATRIZ DE PERMISSOES

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/manuals/release-1.2/matriz-de-permissoes.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

Matriz de permissões - referência para a Release 1.2

Fonte de verdade: apps/api/src/authorization/permissions.ts, na main de 12/10/2026. A autorização deve consultar a sessão e ser validada pelo backend; este documento não substitui o código.

VIEWER - apenas leitura

- company.read
- contact.read
- opportunity.read
- activity.read
- knowledge.read
- product.read
- territory.read
- ticket.read

SELLER - leitura e operação comercial

Possui todas as permissões de VIEWER, mais:

- company.write
- contact.write
- opportunity.write
- opportunity.move
- activity.write
- knowledge.write
- territory.write
- ticket.write

MANAGER - gestão comercial

Possui todas as permissões de SELLER, mais:

- pipeline.manage
- reports.read
- product.write
- support.manage

MANAGER e SELLER não são equivalentes no backend atual.

ADMIN - administração completa

MATRIZ DE PERMISSOES (continua)

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Possui todas as permissões de MANAGER, mais:

- organization.manage
- user.manage
- audit.read
- integration.manage
- integration.read

Interpretação

Uma permissão do backend não garante que exista tela, integração ativa ou homologação do módulo na versão instalada. VIEWER não pode editar dados. A Configuração Rápida 1.2 é planejada; o wizard futuro deve derivar etapas da sessão autenticada e não confiar somente no nome do perfil.

PRIMEIRO ACESSO 1.1

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/releases/crm-1-1-onboarding-tour.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

AXE CRM - Release 1.1: primeiro acesso e tour guiado

Finalidade

Aprimorar a adoção e a configuração inicial sem atrasar nem confundir a homologação da versão 1.0. O código da release 1.1 foi integrado à main no commit e53289c6128f417995ebf49d5139dbb8a337ccd7, com CI e manifesto aprovados. A versão ainda não foi homologada nem comprovadamente implantada no servidor. O roteiro operacional está em docs/releases/crm-1-1-homologacao.md.

Wizard da empresa - apenas primeiro administrador

- A pessoa que registra a empresa é marcada no servidor como responsável pela configuração.
- Em organizações legadas sem responsável, o administrador ativo mais antigo pode assumir o wizard uma vez, de forma idempotente.
- O assistente exibe quatro etapas com retomada entre sessões: (1) nome da empresa (salvo no banco), (2) usuários e perfis, (3) preferências e área comercial, (4) integrações e conclusão.
- As etapas 2 a 4 oferecem atalhos às áreas existentes, sem conceder poderes novos, instalar integrações ou criar dados sem consentimento do operador.
- O assistente só desaparece definitivamente quando o administrador o conclui. Um novo login recupera a etapa salva. Outros administradores não alteram o estado sem transferência formal de responsabilidade (futuro recurso).

Tour - no primeiro acesso de cada usuário

- Exibido em cada membership de empresa ao primeiro login, independentemente de o usuário ser ADMIN, MANAGER, SELLER ou VIEWER.
- Explica cada seção autorizada do menu conforme availableWorkspaceDestinations(session.permissions), abre a tela correspondente e permite Próximo, Voltar, Pular e Concluir.
- Conclusão ou pulo são armazenados no PostgreSQL por empresa/usuário; não dependem de localStorage, sessão ou dispositivo.
- A opção Ajuda · Rever tour permite repetição manual sem limpar a evidência do primeiro acesso.

PRIMEIRO ACESSO 1.1 (continua)

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

- Módulos não autorizados não aparecem no tour. O tutorial não concede acesso.
- Credenciais OAuth, envio de e-mails e integrações não são ativados por essa experiência.

Contratos e segurança

- Endpoints protegidos por AuthenticationGuard, exigindo sessão de usuário:
GET /api/v1/me/onboarding,
PUT /api/v1/me/onboarding/organization,
POST /api/v1/me/onboarding/tour.
- Os IDs de usuário/empresa vêm exclusivamente da sessão autenticada; corpos de escrita são validados por Zod estrito; o primeiro administrador é verificado novamente no backend.
- Todas as operações de dados usam transações com tenant RLS.
- A configuração registra eventos de auditoria sem gravar senhas/tokens.
- A migração é aditiva e mantém o isolamento PostgreSQL existente.

Evidências obrigatórias antes de integrar e publicar

- [x] CI completo da PR 1.1 e da main no SHA do merge original, com migração de teste, lint, typecheck, testes de repositório, API, frontend, E2E, Compose, imagens e manifesto.
- [ ] Testes reais de dois tenants, usuário vendedor, usuário VIEWER, dois administradores na mesma empresa, refresh/relogin, negação de API Key, progresso no wizard e tour que não reaparece automaticamente.
- [ ] Testes de acessibilidade do painel, inclusive teclado, foco, leitores de tela e telas pequenas. A revisão independente foi dispensada expressamente pelo responsável; isto não é um review efetuado.
- [ ] Planejamento de upgrade do servidor 1.0>1.1, backup restaurável, migração sem downtime e rollback adequado.
- [ ] Manifesto da main final e aceite operacional específico da 1.1.

Observações

A melhoria de primeiro acesso não implica _GO_ da 1.0/1.1. O DisabledEmailProvider permanece ativo até a habilitação homologada por provedores. Não oferecer a integração externa como concluída dentro do wizard.

CONFIGURACAO RAPIDA 1.2 - PLANEJAMENTO

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/releases/1.2-configuracao-rapida.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

CRM-Vendas - Release 1.2: Configuração Rápida

Status: planejada. Este documento define o escopo e os critérios de aceite. Nenhuma implementação funcional da Configuração Rápida 1.2 ou homologação no servidor é atestada por estes manuais.

Relação com a 1.1

O wizard para o primeiro administrador e o tour individual da 1.1 estão integrados ao código da main (ver docs/releases/crm-1-1-onboarding-tour.md) e ainda exigem homologação operacional. A 1.2 acrescentará uma configuração rápida operacional e retomável, sem duplicar nem substituir o onboarding existente.

Objetivos

- Revisar os dados necessários ao início da operação em etapas curtas.
- Retomar uma configuração interrompida sem alterar dados silenciosamente.
- Exibir somente ações permitidas pela sessão autenticada e módulos existentes.
- Manter rastreabilidade da alteração de configurações administrativas.
- Oferecer orientação contextual por perfil, com possibilidade de abrir o manual novamente.

Experiência proposta

1. Organização e membros: disponível apenas onde organization.manage ou user.manage estiver autorizada; para o ADMIN responsável.

2. Pipeline, relatórios e produtos: opções condicionadas a pipeline.manage, reports.read e product.write; ADMIN e MANAGER conforme permissões reais.

3. Cadastros comerciais: empresas e contatos com company.write e contact.write; ADMIN, MANAGER e SELLER.

4. Consulta e ajuda: orientar todos os perfis apenas com recursos realmente disponíveis; VIEWER não modifica dados.

5. Verificação final: resumo de conclusão, itens opcionais pendentes e link para retornar ao CRM.

A autorização deve ocorrer no backend e a UI deve derivar passos das permissões de sessão, nunca somente do nome ADMIN/MANAGER/SELLER/VIEWER.

Requisitos de segurança e operação

- Toda mutação exige sessão válida e autorização no servidor.
- Identidade da organização provém do contexto autenticado; dados de outro tenant não são expostos ou alterados.
- Salvar progresso separadamente das operações que alteram dados e permitir retomada idempotente.
- Impedir abandono involuntário do único administrador da empresa.

CONFIGURACAO RAPIDA 1.2 - PLANEJAMENTO (continua)

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

- Registros de auditoria não devem conter segredos, tokens ou dados além do necessário.
- Nenhuma etapa habilita WhatsApp, Gmail/Graph, SMTP ou outras integrações externas sem consentimentos e homologação próprios.

Critérios de aceite futuros

- ADMIN completa e retoma o fluxo preservando dados.
- MANAGER visualiza pipeline/relatórios/produtos sem gestão de usuários.
- SELLER opera contatos/oportunidades sem funções de gestão.
- VIEWER consulta documentação sem realizar escrita.
- Testes de autorização negativos para cada papel, isolamento entre dois tenants e persistência após logout/login.
- Regressão do wizard e do tour da 1.1.
- Fluxo responsivo, acessível e com recuperação após falha de rede.
- CI completo, revisão de segurança e testes no servidor antes da publicação de versão.

Manuais e rastreabilidade

- Índice dos manuais
- Matriz de permissões
- Homologação 1.1

A fonte de verdade RBAC é apps/api/src/authorization/permissions.ts. Mudanças futuras nela exigem atualizar os manuais.

HOMOLOGACAO OPERACIONAL

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

Fonte: docs/releases/crm-1-1-homologacao.md

Documento de consulta. 1.2 planejada; 1.1 e codigo integrados, homologacao operacional pendente.

AXE CRM 1.1 - Roteiro de homologação do primeiro acesso

Referência de código: o primeiro merge 1.1 ocorreu no commit
e53289c6128f417995ebf49d5139dbb8a337ccd7 da main.
O CI #38277499378
foi aprovado, com manifesto de origem. Commits posteriores exigem nova verificação
do SHA e do CI. CI não significa deploy ou aceite no servidor.

1. Antes de instalar ou executar alterações

- Identifique o servidor e o responsável autorizado. Não altere produção sem
autorização, backup verificado e rollback documentado.
- Registre o SHA instalado com git rev-parse HEAD e compare-o ao SHA da
execução push/main cujo CI e manifesto foram aprovados.
- Para um upgrade 1.0 > 1.1, planeje a migração aditiva do PostgreSQL:
organizations.onboarding_owner_id, onboarding_step,
onboarding_completed_at; organization_memberships.tour_status.
Faça antes backup consistente e restaure uma cópia isolada para comprovar
integridade e reversão. Não restaure diretamente sobre dados de produção.
- Nunca compartilhe .env, senhas, tokens, chaves privadas de CA ou dumps
reais como evidência. Evite mudanças de DNS, firewall, certificados, banco ou
serviços durante a mera fase de coleta.

2. Diagnóstico no host autorizado - leitura e verificação

Na raiz do repositório do servidor já instalado, execute:
git rev-parse HEAD
sudo CRM_IP=192.168.40.84 bash scripts/verificar-deploy.sh
O segundo comando verifica Nginx, Docker, role PostgreSQL, portas, redirecionamentos,
HTTPS com CA, certificado e bundle Web. Critério: 0 falhas. Ele não implanta
a versão, não atesta login nem comprova restauração.
Em uma outra máquina da mesma rede, com a CA pública legítima disponibilizada
pelo administrador (não a chave privada), execute:
export CRM_BASE_URL=https://192.168.40.84
export CRM_HTTP_URL=http://192.168.40.84
export CA_CERT=/caminho/confiavel/crm-vendas-rootCA.pem

HOMOLOGACAO OPERACIONAL (continua)

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

bash scripts/smoke-externo-c12.sh

bash scripts/smoke-onboarding-1-1.sh

A segunda verificação é propositalmente não autenticada e não destrutiva: o health deve retornar HTTP 200 e os três endpoints de onboarding devem exigir sessão com HTTP 401. Um 401, isoladamente, não prova que a rota existe, pois um gateway pode responder 401 a todas as rotas. Nunca utilize -k ou --insecure; uma CA inválida, rota ausente ou transferência incompleta deve falhar.

3. Evidências autenticadas e funcionais (testar na interface)

Em um ambiente de homologação com usuários de teste, sem utilizar dados reais:

1. Novo tenant A: registre uma empresa e entre como seu primeiro ADMIN. Confirme que surge o wizard de quatro etapas, com progresso retomado após logout/login. A alteração do nome deve persistir.
2. ADMIN adicional: confirme que não pode alterar o wizard reservado ao fundador; a API deve negar alterações não autorizadas.
3. Conclusão: finalize o wizard e inicie o tour. Avance e volte; as seções apresentadas devem corresponder apenas às permissões do perfil.
4. Demais usuários: crie um SELLER e um VIEWER de teste. No primeiro login de cada um, o tour deve aparecer individualmente. Salve a conclusão para um usuário e o pulo para o outro; após novo login, o tour não deve reaparecer automaticamente. A opção Ajuda · Rever tour deve continuar disponível.
5. Tenant B: crie empresa e usuários diferentes. Verifique que o progresso do tenant A não é acessível ou modificável por usuários do B (API e UI). Teste também chamadas com API Key para confirmar que o recurso exige sessão.
6. Regressão comercial: realize login/logout, cadastro de empresa, contato, oportunidade e atividade, mudança de etapa do funil, recarga da página e persistência. Nenhum wizard/tour deve impedir cliques nas telas após conclusão ou pulo.
7. Dados e segurança: verifique permissões, auditoria de mudança do wizard, conexões HTTPS, ausência de http://localhost:3001 no bundle, portas 3000/3001/5432 sem exposição externa, e que envio externo de e-mails continua desabilitado.

Registrar apenas PASS, FALHA ou NÃO EXECUTADO por cenário, data, operador, SHA instalado, ambiente, evidência não sensível e eventual issue de correção.

4. Go/No-Go e rollback

HOMOLOGACAO OPERACIONAL (continua) (continua)

Manual PDF - commit base 5412654ba274 - 12/10/2026

- GO para testes controlados: CI push/main verde no SHA escolhido, manifesto correspondente, backup restaurável em ambiente isolado, migração de dados ensaiada e autorização do operador para instalar/testar.
- GO operacional: somente depois de diagnóstico TLS/host, testes autenticados, RLS multiempresa, restauração, rollback ensaiado e aceite operacional registrado.
- NO-GO: qualquer falha de confiança TLS, login, persistência, isolamento, restauração ou perda de acesso deve bloquear liberação. A dispensa de revisão independente é uma decisão de governança e não dispensa esses controles técnicos.
- Rollback planejado: registrar o commit de origem e a compatibilidade do schema antes de migrar; restauração do banco apenas conforme procedimento aprovado. O rollback de código não equivale a rollback de dados.

O envio de e-mails por provedores externos, a incorporação de iframe de terceiros e uma publicação pública têm critérios de homologação próprios.