

SMART TV • CLOUD MANAGEMENT

Ghid Complet de Utilizare Meniuri Digitale Sushi Han

Platforma dedicată pentru gestionarea afişajelor din restaurante: încărcare fotografii şi clipuri, conţinut online, configurare playlist-uri, programare Happy Hour şi sincronizare multi-ecran în timp real.

MODULUL 1

Biblioteca Media

Drag & drop, linkuri online (YouTube), foldere şi organizare preparate.

MODULUL 2

Playlist-uri & Rulare

Creare playlist, timpi de expunere şi succesiune produse.

MODULUL 3

Happy Hour & Orare

Comutare automată pe oferte speciale şi countdown timer live.

MODULUL 4

TV & Sincronizare

Conectare Smart TV, Mirror Sync şi Matrix Video Wall multi-ecran.

Cum ajunge conținutul din panou direct pe televizor

Flux simplu și intuitiv în 4 etape logice pentru echipa restaurantelor Sushi Han

1



Media & Online

Încarci poze și videoclipuri cu preparate prin drag & drop sau adaugi link-uri YouTube / Web.

PASUL 1: CONȚINUT

2



Playlist & Regie

Creezi liste de redare, stabilești ordinea slide-urilor și secunde de afișare pentru fiecare sushi roll.

PASUL 2: PLAYLIST

3



Happy Hour

Programezi oferte speciale automate pe zile și intervale orare (ex: 16:00-19:00) cu countdown timer.

PASUL 3: AUTOMATIZARE

4



TV & Sync

Asociezi televizorul din sală, activezi efecte de sezon sau sincronizezi mai multe ecrane în Video Wall.

PASUL 4: DIFUZARE

Biblioteca Media: Toate Fișierele (Root)

Vizualizarea generală a tuturor fotografiilor și videoclipurilor încărcate pentru Sushi Han

1 Accesare Modul

Din meniul principal din stânga, apasă pe „**Conținut**” (simbolul cu peisaj și cameră foto).

2 Folderul Principal (Root)

Click pe „**Toate fișierele (Root)**” din panoul lateral pentru a vedea întreg catalogul nesortat.

3 Filtrare Rapidă

Poți comuta între „*Doar Imagini*” sau „*Doar Video*” și căuta preparate după denumire.

Sfat de organizare: Fișierele din Root pot fi mutate oricând în foldere tematice prin drag & drop direct peste panoul stâng.

The screenshot displays the 'Biblioteca Conținut' (Content Library) interface for 'Sushi Han'. The top navigation bar includes the 'GetApp Smart Displays' logo, a 'Portal Client: Sushi Han DEDICAT' status, the date 'Joi, 8 Oct 2026', the time '12:07:04', and a 'Test User ADMIN' profile. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, Live Preview, Locații, Ecrane, Conținut (highlighted), Sincronizare, Happy Hour, Playlist-uri, Produse, Meniuri Digitale, Muzică & Reclame, and Brandurile noastre. The main content area is titled 'Biblioteca Conținut' and 'Gestionează imagini, video-uri și conținut media'. It features a search bar 'Caută fișiere...', filter tabs for 'IMAGINI' (selected) and 'VIDEO', an 'AUTOPLAY' toggle, and a '+ Adăugă conținut' button. Below the filters, there's a 'Foldere' section with 'Toate fișierele' (103), 'Necategorizate' (2), and 'Poze Sushi' (101). The 'Ecrane' section shows 'p11' and 'ploiest 1 tv2', both 'OFFLINE'. The main table lists media items with columns: PREVIEW, TITLU, BRAND, TIP, DIM., ADĂUGAT, DATĂ, and ACȚIUNI. The items are categorized by 'PLAYLIST (1)' and include details like 'set008', 'set009', 'set010', 'set011', 'sob001', 'sob002', and 'sob003'.

PREVIEW	TITLU	BRAND	TIP	DIM.	ADĂUGAT	DATĂ	ACȚIUNI
☐	set008	-	Image	1.93 MB	Test User	07.10.2026	
☐	set009	-	Image	2.26 MB	Test User	07.10.2026	
☐	set010	-	Image	1.83 MB	Test User	07.10.2026	
☐	set011	-	Image	1.97 MB	Test User	07.10.2026	
☐	sob001	-	Image	2.29 MB	Test User	07.10.2026	
☐	sob002	-	Image	2.50 MB	Test User	07.10.2026	
☐	sob003	-	Image	2.29 MB	Test User	07.10.2026	

Încărcare Fișiere: Drag & Drop și Progres Live


Cum tragi fișiere din calculator și monitorizezi viteza și timpul estimat de upload

1 Drag & Drop Direct
Trage fotografiile sau clipurile direct din Finder / Desktop în fereastra browserului sau pe zona punctată.

2 Gestiune Fișiere Pregătite
Fiecare fișier este listat cu iconiță, dimensiune și buton „x” pentru a elimina ușor selecțiile greșite.

3 Bară de Progres & ETA Live
În timpul încărcării vezi: „Fișierul 2 din 5”, „Mai sunt 3 fișiere”, viteza (MB/s) și timpul rămas estimat!

⚡ Optimizare automată: Videoclipurilor li se extrage durata exactă și li se generează automat o previzualizare HD.



Adăugarea Conținutului Online (Link Extern)

Cum integrezi clipuri YouTube, streaming video direct, imagini găzduite online sau pagini web

1 Comutare pe „Link Extern”

În fereastra de adăugare conținut, alege al doilea tab: „Link Extern”.

2 Selectare Tip Conținut


- **YouTube:** Link video sau transmisie live.
- **Video Direct (URL):** Link MP4 / WebM online.
- **Imagine (URL):** Poză de pe server extern / CDN.
- **Pagină Web:** Link către meniul interactiv sau site.

3 Durată și Salvare

Lipești URL-ul în câmpul dedicat, setezi durata de difuzare pe ecran și apeși „Adaugă”.



Avantaj major: Pentru fișiere video foarte mari (>200MB), încărcarea pe YouTube sau cloud extern asigură rulare fără consum de stocare!



Organizarea pe Foldere Tematice

Crearea de foldere pentru Meniuri, Seturi Promoționale, Băuturi sau Campanii Sezoniere

1 Creare Folder Nou

Apasă pe butonul cu iconiță „+” de lângă titlul *Foldere* din panoul lateral stâng.

2 Personalizare Vizuală


Introdu numele folderului (ex: „*Platouri Sushi Festive*”), alege culoarea de identificare și iconița dorită.

3 Încărcare Directă în Folder

Când ai un folder selectat, orice fișier adăugat este salvat automat direct în acel folder tematic.



Navigare rapidă: Făcând click pe orice folder vezi exclusiv produsele asociate acelei categorii culinare.



Secțiunea Playlist-uri: Lista de Difuzare

Centralizatorul secvențelor de conținut care rulează în buclă continuă pe televizoare

1 Navigare în Modul

Din meniul din stânga, dă click pe secțiunea „Playlist-uri” (simbolul cu listă de redare).

2 Monitorizare Playlist-uri

Vezi toate playlist-urile existente pentru restaurantele Sushi Han (ex: *Ploiesti 2*, *Meniu Rulouri*, etc.).

3 Statistici în Timp Real

Fiecare card afișează numărul de elemente incluse, durata totală a buclei de redare și data ultimei actualizări.



Actualizare fără întrerupere: Modificările aduse unui playlist se sincronizează instant pe TV fără ecran negru!

Cum se Creează un Playlist (Pas cu Pas)

Selectarea produselor din bibliotecă, ordonarea prin drag & drop și timpii de afișare

1 Inițiere & Denumire

Apasă butonul „Creează Playlist”. Tastează un nume clar (ex: „Meniu Săptămânal Sushi Han”).

2 Adăugare Preparate din Galerie


Bifezi pozele sau clipurile pe care vrei să le incluzi în fluxul TV. Poți alege din Root sau foldere specifice.

3 Ordonare & Timp per Slide

Aranjezi ordinea preparatelor prin drag & drop. Setezi durata de afișare (ex: **10 secunde** per produs) și apeși *Salvează*.



Recomandare Sushi Han: Pentru fotografii, 8-12 secunde permit clienților să citească detaliile. Pentru video, durata este sincronizată automat.



Programare Automată: Modulul Happy Hour

Comutarea automată a televizoarelor pe oferte speciale în funcție de oră și zile ale săptămânii

1 Accesare & Creare Program

Mergi la „Happy Hour” și apasă „Adaugă Program Nou”.
Setează numele (ex: „*Sushi Happy Hour 1+1*”).


2 Interval Orar & Zile Active

Stabilești ora de început (ex: **16:00**) și sfârșit (ex: **19:00**), plus
zilele săptămânii în care oferta este activă (Luni–Vineri).

3 Conținut Dedicat & Ecrane

Selectezi playlist-ul promoțional sau imaginea dedicată și alegi ce
televizoare din restaurant vor rula automat campania.

 **Countdown Timer pe TV:** În Screen Designer poți activa afișarea
unui ceas cu numărătoare inversă: „*Oferta expiră în 01:45:00*”!



Panoul Ecrane: Monitorizarea Televizoarelor

Centralizatorul tuturor ecranelor fizice instalate în restaurantele Sushi Han

1 Navigare în Modul

Apasă pe „Ecrane” din bara laterală stângă (iconița cu monitor TV).

2 Status Conexiune Live


Punctul ● Verde indică TV Online funcțional. Punctul ● Roșu semnalează televizor oprit sau deconectat de la Wi-Fi.

3 Butoane de Control Rapid

Fiecare televizor are buton pentru **Deschidere Live**, **Screen Designer** și **Copiere Link Kiosk**.



Heartbeat automat: Televizorul raportează starea la fiecare 30 de secunde, oferindu-ți certitudinea că ecranul funcționează perfect în sală.



Cum se Creează și Conectează un TV Nou

Înregistrarea televizorului în cloud și deschiderea link-ului în browserul Smart TV

1 Înregistrare în Panou

Click pe „**Adaugă ecran**”. Completezi: Nume (ex: „*TV Vitrină Ploiești*”), Locația și Orientarea (*Landscape / Portrait*).

2 Conectare pe Smart TV Fizic


Deschizi browserul televizorului (LG webOS, Samsung Tizen, Android TV) și accesezi URL-ul: **sushihan.smr.onl/display/{id}**.

3 Mod Fullscreen & Bookmark

Apeși butonul *Fullscreen / Tot ecranul*. Salvezi adresa în Bookmark-uri pentru repornire automată după oprirea curentului.



Protecție Anti-Standby: Sistemul menține automat ecranul aprins (Wake Lock), prevenind stingerea sau intrarea în screensaver a TV-ului.



Screen Designer: Asignare Playlist & Efecte

Personalizarea televizorului: playlist-ul rulat, Logo Sushi Han și noile Efecte Interactive

1 Atribuire Playlist (dreapta)

În caseta *Configurare Zone* → *Main*, alege tipul **Playlist** și selectează *Ploiesti 2*.

2 Logo Overlay Sushi Han


Activează butonul **Logo** pentru a plasa sigla oficială Sushi Han în colțul dorit al ecranului.

3 Efecte Sezoniere Noi

- Toamnă:** Frunze 3D plutitoare în nuanțe calde.
 - Halloween:** Liliaci zburători, dovleci luminați și fantome.
- Reglează intensitatea: *Puțin* / *Mediu* / *Mult*.



Sincronizare live: Apasă butonul albastru „Salvează” din antet. Modificările se transmit instant pe TV!



Sincronizarea TV-urilor: Mirror Sync & Video Wall

Cum legi televizoarele din restaurant pentru a reda simultan sau a forma un perete video uriaș

1 Modulul „Sincronizare Ecrane”

Din meniu accesează „Sincronizare Ecrane” și apasă „Grup Nou de Sincronizare”.

2 Alegere Mod Sincronizare


- **Mirror Sync (Oglindă):** Toate televizoarele din grup redau exact același spot în aceeași secundă.
- **Matrix Video Wall:** Un singur video mare este împărțit pe 2x1, 3x1 sau 2x2 ecrane alăturate.

3 Ordonare Ecrane Fizice

Stabilești poziția fiecărui televizor (TV stânga → TV dreapta) și atribui conținutul dorit. Salvezi grupul.



Sincronizare milisecundă: Sistemul sincronizează ceasul televizoarelor prin rețea, eliminând orice ecou audio sau decalaj vizual.



REZULTAT FINAL

Afișajul Live în Restaurantul Sushi Han

Experiența vizuală impecabilă recepționată de clienți pe ecranul televizorului



Aspect Imersiv Kiosk

Toate elementele de browser dispar complet, lăsând spațiu exclusiv meniului și ofertelor apetisante Sushi Han.



Tranziții Fine & Efecte

Trecerea de la un preparat la altul se face fluid, cu logo-ul Sushi Han suprapus elegant și efectele de sezon active.




Comutare Instantanee

Fie că declanșezi un meniu Happy Hour sau schimbi playlist-ul, ecranul își face update în mai puțin de o secundă.



Compatibilitate Universală: Funcționează pe orice Smart TV modern (LG, Samsung, Philips, Sony, Hisense, Android TV).



Bune Practici pentru Afișajul Sushi Han

Reguli simple pentru a asigura un aspect vizual premium și funcționare fără întreruperi



Calitate Grafică

Folosește întotdeauna fotografii clare la 1920×1080 pixeli. Mărimea recomandată este sub 3 MB per fișier pentru tranziții ultra-rapide.

STANDARD: FULL HD 16:9



Ritmul Playlist-ului

Setează între 8 și 12 secunde per produs. Este intervalul optim care permite clienților să observe detaliile fără a crea senzația de ecran static.

OPTIM: 10 SECEUNDE



Conectivitate TV

Salvează link-ul ecranului în Bookmark-urile televizorului. Dacă se oprește curentul, televizorul va relua automat transmisiunea la repornire.

RECONECTARE AUTOMATĂ

Ai nevoie de asistență tehnică pentru ecranele Sushi Han?

Platforma Smart Displays este monitorizată permanent pentru disponibilitate 24/7.

sushihan.smr.onl