

입출력시스템

- 입출력 버스 구조 및 버퍼링



김병국 교수



학습목표



- □입출력 버스의 구조를 안다.
- □버퍼링의 개념을 이해한다.
- □실습을 통한 버퍼링의 장점을 익힌다.
- □캐싱과 스풀링을 이해한다.





입출력 버스 구조 버퍼링 프로그래밍 실습 캐싱 스풀링




1. 입출력 버스 구조 (1/3)



□ 초기 구조

- 모든 장치가 하나의 버스로 연결
- CPU가 입출력장치로부터 데이터를 가져오기 위해 **폴링**(polling) 방식 이용






1. 입출력 버스 구조 (2/3)



□ 입출력 제어기 적용 구조

- 메인 버스와 입출력 버스의 2개의 채널로 구성
 - 메인 버스 : 고속으로 작동하는 CPU와 메모리가 사용
 - 입출력 버스 : 주변장치가 사용
- CPU와 메모리의 작업이 느려지는 것을 막을 수 있음
- 단, 주변장치들은 모두 늦은 속도와 동기를 맞춤






1. 입출력 버스 구조 (3/3)

□입출력 버스를 분리

■ 입출력 속도를 고려하여 버스를 분리 후 적용





[PC용 메인보드]



2. 버퍼링 (1/4)



□ 버퍼(buffer)

- 속도가 다른 두 장치 간 통신 시 대시 기간을 단축하기 위해 임시로 기록하기 위한 공간
- 장치의 일기/쓰기의 횟수를 감소 → 성능 향상
- 외부 저장장치를 포함한 대부분의 장치들은 버퍼 기술을 사용





2. 버퍼링 (2/4)



□ 버퍼의 종류

- 단일(Single) 버퍼
 - 버퍼의 내용이 처리되는 동안, 프로세서는 대기상태에 진입하는 문제 발생
- 다중(Multiple) 버퍼
 - 버퍼의 대기상태를 해결하기 위해, 여러 개의 버퍼를 둠 ← 비용 증가

입출력 제어기



입출력 장치

[단일 버퍼]

입출력 제어기




입출력 장치



2. 버퍼링 (3/4)



- □ 안전한 하드웨어 제거(Plug Out) (1/2)
 - 운영체제는 버퍼가 다 차지 않으면 버퍼가 다 찰 때까지 또는 지정된 시간(timeout) 동안 대기
 - 대기상태에 따른 자료 전송이 지연
 - 지연되는 상태에서 저장장치를 제거하면, 해당 데이터의 문제가 발생하게 됨
 - 하드웨어를 안전하게 제거하기 위해서는 버퍼가 다 차지 않아도 강제로 버퍼의 내용을 저장장치로 옮기기 위한 수동 명령 필요(플러시: flush)



2. 버퍼링 (4/4)



- □ 안전한 하드웨어 제거(Plug Out) (2/2)
 - 리눅스의 관련 명령
 - 명령어: sync
 - 버퍼내 존재하는 모든 내용을 블록장치에 기록하기 위한 명령
 - 명령어: umount [장치명]
 - 파일시스템에서 탈거하기 위한 명령어



3. 프로그래밍 실습 (1/2)



□논버퍼링 예

```
1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
 4 int
 5 main(void)
 6 {
       for(int i=0; i<100000000; i++)</pre>
 8
            char c = 'a' + i\%26;
            putchar(c);
10
11
            fflush(stdout);
12
13
       return 0;
14
15 }
```



3. 프로그래밍 실습 (2/2)




□ 버퍼링 예

```
1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
  #include <string.h>
 5 int
 6 main(void)
 7 {
       char buffer[BUFSIZ];
8
       for(int i=0; i<100000000; i++)
10
11
           char c = 'a' + i\%26;
12
           buffer[i%BUFSIZ]=c;
13
           if(i≠0 & i%BUFSIZ=BUFSIZ-1)
14
15
               printf(buffer);
16
               fflush(stdout);
17
```



4. 캐싱



□ 캐싱(Caching)

- 명령어와 데이터를 캐시에 일시적으로 저장
- 프로세서와 주 기억장치 간의 접근 속도 차이를 줄임 → 컴퓨터 성능 향상 방법
- 캐싱과 버퍼링은 서로 기능이 다름
- 버퍼와의 차이점
 - 캐시는 자주 사용할 자료를 미리 복사하여 저장 → 빠른 메모리(SDRAM) 영역
 - 캐시 : 데이터의 복사본을 저장하는 장소
 - 버퍼 : 데이터가 위치하는 유일한 장소




5. 스풀링



□ 스풀링(Spooling)

- 다수의 프로세스가 하나의 입출력 장치에 처리 기능을 요청할 수 있음(예: 프린팅)
- 운영체제가 요청 기능을 내부적으로 큐(Queue)로 관리하여 순차적으로 대신하여 처리
- 프로세스는 운영체제에 기능을 맡기고 다른 일을 수행할 수 있음





수고하셨습니다.

