

# MEMÓRIA OPERACIONAL — MOTOR DE CADERNOS COMPIERE

Atualizado: 25/09/2026 · Substitui qualquer "MEMÓRIA OPERACIONAL" anterior (as antigas estão OBSOLETAS; ignorar). Uma conversa nova começa lendo SÓ este arquivo. Não reler conversas antigas.

## PROTOCOLO DE TRABALHO (João)

- A cada 3 tarefas executadas: atualizar este arquivo → João abre conversa nova → ler só este arquivo → continuar.
- Uma ação por vez, um comando só (script Python via Desktop Commander). Economizar crédito.
- **Usar o PC remoto (Desktop Commander) o MÍNIMO possível.** Consome muitos tokens. Nada de listagens grandes ou buscas amplas (ex.: findstr em JSON gigante). Ler só o arquivo necessário.
- Não perguntar o que já tem regra. Cruzar dados sozinho. Trazer resultado pronto.
- Sede: C:\CLAUDE. Drive: só leitura. PC: Desktop Commander, device JOAO-FELIPE.
- **Memória fica SÓ no Claude**, no repositório da nuvem (Compiere/MEMORIA\_OPERACIONAL.md + PDF). **Nunca gravar memória no PC.** O PC serve só para o motor e para operações.
- Versão do motor = nome da pasta (**atual: C:\CLAUDE\motor v8**, com VERSAO.txt). Nova versão → renomear a pasta (próxima: motor v9) e atualizar os caminhos internos (padrao.json, config\_cozinha\_v2.json, config\_escritorio.json) e o VERSAO.txt.

## REGRAS FIXAS DO CADERNO (definitivas: não mudar, não perguntar)

1. Sequência: Capa → Contrato → Planta+Especificações → Visão Geral → por vista: Listagem, Cotas. **UMA LETRA POR PAREDE** (A, B, C, D...; em cada L, a parede maior primeiro). Parede < 2,5 m vai junto com a vizinha do L: listagem única com 3D na diagonal + cotas das duas lado a lado (mesma escala). Parede ≥ 2,5 m = vista própria. Pranchas = 4 + 2 × nº de blocos. Nicho pequeno/apertado ganha imagem de DETALHE embaixo da tabela (continua na imagem grande).
2. LISTAGEM: 3D FRONTAL (câmera na FRENTE dos móveis, nunca nas costas), PORTAS FECHADAS, com paredes, balões amarelos. Tabela Item | Descrição | Dimensão. Lista só módulos, tamponamentos e fechamentos. Sem cotas.
3. COTAS: 2D FRONTAL, PORTAS ABERTAS, com paredes (só como referência). Cotar só módulos inteiros + alturas de prateleiras. Nada externo (janela, piso, eletro).
4. ESPECIFICAÇÕES (prancha 03): cores (caixa, portas, tamponamentos) + FERRAGENS (dobradiças, corrediças, puxadores, portas de alumínio/vidros/espelhos) + espessuras. Ferragens só nessa prancha.
5. Imagens limpas: peças desenhadas como caixas, só bordas, sem triangulação. **Só MDF** (sem suportes, dobradiças, cabideiros, pés). Nada atravessa portas/rodapé.
6. Escala mínima 1:25. A4 paisagem, nada encosta no quadro.
7. Fonte de dados: XML MONTADO + DXF exportados do Promob. Explodido = só Produção Nadecor. SketchUp/3DS não são usados.

## MOTOR (pronto para o João usar sem IA)

- Pasta: C:\CLAUDE\motor v8\ . Arquivos: gerar\_caderno.py (principal), geo.py (liga XML ↔ DXF), motor\_caderno.py, motor\_lista.py, dxf\_pecas.py, novo\_ambiente.py, GERAR\_CADERNO.bat, padrao.json, materiais\_index.json, assets\LAYOUT\_FIX0.pdf, assets\CONTRATO.pdf, assets\LOGO.png.
- Caminhos internos já apontam para motor v8 (padrao.json: contrato\_fonte + logo; config\_cozinha\_v2.json e config\_escritorio.json: pecas\_json). Conferido em 25/09/2026.
- Histórico (VERSAO.txt):
- **v8**: cores reais (XML → pasta C:\CLAUDE\MATERIAIS, índice em materiais\_index.json) + capa nova (logo trocável em padrao.json).
- **v7**: listagem 3D frontal com portas fechadas e paredes | cotas 2D frontal com portas abertas | ferragens só na P03 | imagens limpas | escala mín. 1:25.
- Uso: pasta do ambiente dentro da pasta do cliente (ex.: PROJETO\_FULANO\COZINHA) com XML montado + DXF → arrastar a pasta no GERAR\_CADERNO.bat → sai CADERNO - <AMBIENTE>.pdf + \_QUALIDADE.md na pasta.
- Cliente = nome da pasta-mãe sem "PROJETO"; ambiente = nome da pasta; projetista/arquiteta em padrao.json ou em dados.json na pasta do cliente.
- Se o PDF estiver aberto no leitor, o motor salva com sufixo de hora (não trava).

- 3D ativo = função `render3d(page, rect, pids, letra=None, **kw)` (perspectiva; paredes/piso desenhados primeiro, móveis peça por peça do fundo para a frente). Versões antigas foram renomeadas para `_render3d_old*`.

## CORREÇÕES JÁ FEITAS (não refazer)

- Listagem por quantidade do XML (peças repetidas de painel/tamponamento).
- "Rodapé" na descrição não vira componente (`re.match` no início da descrição); módulos com rodapé são aceitos.
- Cor da caixa buscada nos subitens (lateral/base); espessura da caixa pelas laterais (15–30 mm).
- Laje/piso fora da planta; paredes em linha preta simples; seta de vista na planta.
- v8: cores reais dos materiais + capa nova com logo.

## RESULTADOS

- Escritório Rafael Claret: `C:\CLAUDE\PROJETO RAFAEL CLARET\ESCRITÓRIO\CADERNO - ESCRITÓRIO.pdf` (gerado pelo motor v7): 6 pranchas, 7/7 itens, XML confere, tudo APROVADO. Uma vista só (não existe vista B). Falta regerar na v8.
- Cozinha Rafael Claret: 8 pranchas, 40/41 itens (o Pannel Freijó 719x18x364 não foi localizado no DXF).

## MOTOR NA NUVEM (desde 25/09/2026)

- Repositório GitHub: `jfsantosdesigner-netizen/motor-cadernos-compiere` (ramo `main`). Versão atual lá: **v10**. PC ainda em motor `v9`.
- Visualizar sem baixar: página privada <https://claude.ai/artifact/XBbud5f2JXjymBFaGjdcYn> (gerada por `ferramentas/visualizador.py`, republicar no mesmo link).
- Trabalho: trazer do PC só XML montado + DXF (zip em base64, 1 comando), gerar e corrigir na nuvem. Exemplos em `exemplos/ESCRITÓRIO` e `exemplos/COZINHA2`.
- v10: só MDF no 3D/2D; 3D ordenado por peça; cor de peças de mesma medida pela ordem XML×DXF (DXF = XML invertido); cotas internas; prancha 03 completa; uma vista por parede.
- Cores reais: `C:\CLAUDE\ferramentas\gerar_cores_materiais.py` gera `%TEMP%\materiais_cores.json` no PC (cor média de 12.971 texturas). **EM ESPERA** a pedido do João. O motor da nuvem já lê essa tabela quando existir.

## PENDENTE / PRÓXIMO

1. João vai atualizar XML + DXF da `COZINHA 2` (com pedra, eletros, janela) → trazer e regerar; cotas devem mostrar janela/pedra/eletros como referência (ver prancha 05 do caderno aprovado). João conferir Cozinha 2 e Escritório na v10. Pontos vistos: cotas da planta (prancha 03) amontoadas; Pannel Freijó 719x18x364 não está no DXF.
2. Cores reais (em espera): integrar `materiais_cores.json`.
3. Levar a v10 para o PC (motor `v10`) quando o João aprovar.
4. Testar em um 3º projeto novo (cliente novo) para validar que o motor generaliza.
5. Depois: cadernos Nadecor (Produção peça a peça, Instalação).