ID	Técnica	Contexto (describe)	Cenário (it)	Resultado Esperado	Observação
CT-01	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos com dados obrigatórios preenchidos	Página de resultados deve exibir voos entre origem e destino na data escolhida	Usa fixture destinos_viagens[0]
CT-02	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos de ida e volta	Voos de ida e volta devem ser exibidos corretamente	Usa fixture destinos_viagens[1]
CT-03	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos com mais de um adulto	Página deve exibir voos com passageiros adultos corretamente	Usa fixture destinos_viagens[2]
CT-04	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos com adultos e crianças	Deve exibir voos com configuração correta de adultos + crianças	Usa fixture destinos_viagens[3]
CT-05	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve exibir erro ao ultrapassar limite de crianças por adulto	Deve mostrar mensagem de erro "Máximo de 2 crianças por adulto"	Usa fixture destinos_viagens[4]
CT-06	Caixa Preta / Negativo	Testes de busca de voos na Home	Deve exibir erro ao preencher data de ida inválida	Validação HTML deve impedir envio e exibir mensagem de data inválida	Data inválida usada: 2000-10-14
CT-07	Caixa Preta	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voo usando cards e alterar destino	Voos devem ser exibidos para o novo destino após alteração	Sem uso de fixture
CT-08	Responsividade	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos na versão mobile	Página deve se ajustar ao layout e exibir corretamente os voos	Viewport: iphone-x
CT-09	Responsividade	Testes de busca de voos na Home	Deve buscar voos na versão tablet	Página deve se ajustar ao layout e exibir corretamente os voos	Viewport: ipad-2
CT-10	Caixa Preta	Fluxo de reserva de voos	Deve reservar voo de ida com assento básico	Pagamento deve ser acessado após seleção do plano básico	Usa fixture destinos_viagens[0]
CT-11	Caixa Preta	Fluxo de reserva de voos	Deve reservar voo de ida com assento premium	Pagamento deve ser acessado após seleção do plano premium	Usa fixture destinos_viagens[0]
CT-12	Caixa Preta	Fluxo de reserva de voos	Deve reservar ida com assento básico e volta com assento premium	Deve navegar para pagamento com os dois trechos selecionados	Usa fixture destinos_viagens[0]
CT-13	Responsividade	Fluxo de reserva de voos	Deve realizar reserva de ida e volta com layout responsivo (mobile)	Pagamento deve ser acessado com layout mobile e os dois voos reservados	Viewport: iphone-x
CT-14	Responsividade	Fluxo de reserva de voos	Deve realizar reserva de ida e volta com layout responsivo (tablet)	Pagamento deve ser acessado com layout tablet e os dois voos reservados	Viewport: ipad-2
CT-15	Caixa Preta	Fluxo completo de reserva e pagamento de voos	Reserva com pagamento via Cartão de Crédito	Pagamento via cartão deve ser processado e código de reserva exibido	Dados do cartão gerados com faker
CT-16	Caixa Preta	Fluxo completo de reserva e pagamento de voos	Reserva com pagamento via Milhas	Pagamento via Milhas por login e senha deve ser processado e código de reserva exibido	Dados do login gerados com faker
CT-17	Caixa Preta	Fluxo completo de reserva e pagamento de voos	Reserva com pagamento via Pix	Pagamento via Pix deve ser finalizado com sucesso	Incompleto no trecho enviado, mas inferido