## 弱点扫描

## 弱点扫描类型

主动类型和被动扫描指的是没有权限登入系统,只能通过猜测或扫描进行测试。

主动扫描也可以有系统登入权限,但是在渗透测试中这种情况不会怎么出现。

也有Agent扫描,但是这个系统不会在生产环境中出现。比如你能在网站服务器中安装Agent?所以 Agent有局限性,虽然扫描出来的还算可靠

## 漏洞基本概念

**CVSS** 

CVSS(Common Vulnerability Scoring System)通用漏洞等级评分系统,是一个工业标准。其作用是按照自己的评分方法进行评估,最低为0分,最高10分,根据威胁程度来评估。

CVSS分了三种的类别为Basic Metric(基础的恒定不变弱点权重)Temporal Metric(依赖时间因素的弱点权重)EnViromental Matric(利用弱点的环境要求和实施难度的权重)

CVSS与CVE一同由美国国家漏洞库(NVD)发布并保持数据的更新,不同机构按照CVSS分值分为中高 低威胁级别

CVE

CVE(Common Vulnerabilities and Exposures)是一个统一漏洞编号的标准,木有由MITRE公司负责维护,而MITRE是一个非盈利机构统一了不同厂商的漏洞编号。

申请流程一般由CAN负责制定CVE ID格式你可以一般是CVE-年份-00000等。

MS

微软的漏洞定义了自己的漏洞编号是MS,通常格式是MS-年份-000等,对于补丁微软定义的编号就是MSKB

OVAL

OVAL(Open Vulnerability and Assessment Language)是一个开发的漏洞描述语言,是以XML语言描述和发布,用通用的描述方法对一个漏洞描述,这些会被漏洞扫描器中进行收入。之后这个扫描器就可以进行扫描或检测漏洞了。

CCE

CCE是用于来描述软件缺陷的一个格式,在信息安全风险管理的过程中,是由CCE进行规范标准来管理的。

CPF

CPE(Common Product Enumeration)是一个由信息技术产品、系统、软件包的结构化命名规范,分类命名

**CWE** 

CWE(Common Weakness Enumeration)是一个通用弱点的描述,仅对弱点进行分类。

**SCAP** 

SCAP (Security Content Automation Protocol ) 是一个集合了多个安全标准的框架,一共有CVE\CCE\CPE\CVS\OVA\XCCDF是由NIST负责维护

SCAP主要解决是哪个问题

实现法规和底层企业的实施和落实

将信息安全所涉及的各个要素标准化

系统配置核查自动化

## NVD

NVD(National Vulnerabillity Database)是一个美国政府的漏洞管理标准数据,完全基于SCAP框架,实现了自动化漏洞管理,安全测量、安全合规等要求。