【基础篇】autodl使用

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤六

【Linux/Mac】如何从本地上传文件到autodl

【Windows】使用 WinSCP 上传文件到 AutoDL（或其他远程服务器）步骤：

步骤七

更多课程联系VX：1978201801

📌 **说明：**

1、使用时限为6个月，仅支持跑课程代码哦

2、仅支持单卡3090/4090/vGPU-32G

3、因上限为30个实例，所以会定期清理，请大家及时把代码或数据下载到本地

https://www.autodl.com/home

步骤一

步骤二

点击容器实例

步骤三

租用新实例，选择大区为内蒙B区，一定要选择这个大区，否则拉取不了数据文件

选择4090显卡，选定空闲显示不是0的，立即创建

步骤四

配置环境



步骤五

点击jupyterlab打开

步骤六

将课程代码移动到autodl数据盘

【Linux/Mac】如何从本地上传文件到autodl

在 AutoDL（一般指的是自动机器学习平台，比如腾讯云 AutoDL）中，如果你是通过命令行上传本地文件到 AutoDL 实例（比如容器或云服务器），通常可以使用 `scp` 命令（基于 SSH 的安全复制协议）。

命令格式：

```
scp /本地路径/文件名 用户名@远程IP地址:/远程路径/
```

示例：

假设：

复制下来是：

```
ssh -p 21478 root@connect.nmb1.seetacloud.com
sedT/KAlopKP
```

- 本地文件路径为：`/home/user/data.zip`
- AutoDL 的远程 IP 是：`1.2.3.4`（root后面的部分，比如connect.nmb1.seetacloud.com）
- 用户名是：`root`
- 远程目录是：`/root/`
- 端口号是：21478
- 密码是：sedT/KAlopKP

则命令为：

```
# 把本地的 /home/you/code/train.py 传到 AutoDL 容器 /root 目录
scp -P 10309 /home/you/code/train.py root@connect.nmb1.seetacloud.com:/root/
# ────┬──────┘└──────┬──────┘└──────┬──────┘                    └──────┬──────┘
#     │              │              │                                  │
#     │              │              │                                  └─ 目标机上的绝对路径
#     │              │              └──────────────── SSH 用户名 + 域名（来自“登录指令”）
#     │              └─────────────────────────────── SSH 端口（来自“登录指令”里的 -p）
#     └────────────────────────────────────────────── scp 参数；-P 必须大写
```

【Windows】使用 WinSCP 上传文件到 AutoDL（或其他远程服务器）步骤：

1. **下载并安装 WinSCP** 官网地址：https://winscp.net
2. **打开 WinSCP，新建连接**
3. 在登录窗口填写以下信息：

参考上面linux的信息填入

   a. **文件协议**：选择 `SCP`（或 `SFTP`，取决于服务支持）
   b. **主机名**：你的 AutoDL 实例 IP
   c. **用户名**：如 `root`（或实际账号）
   d. **密码**：你创建实例时设置的密码，或者使用 SSH 密钥登录

4. **点击“登录”**
5. 如果第一次连接，会弹出提示你确认 SSH 密钥指纹，选择“是”即可。
6. **拖拽上传文件**
7. 成功连接后，左边是你的本地文件，右边是 AutoDL 的远程文件夹。你可以直接**拖文件**过去上传。

步骤七

大家用完之后一定要记得关机哦！