linux更改默认shell



首先要知道自己正在用的shell是什么 输入 echo \$SHELL 点击回车 就可以看见自己所用shell的目录了

然后输入 cat /etc/shells 可以查看当前系统所拥有的shell有哪些比如我这里是

```
# /etc/shells: valid login shells
/bin/sh
/bin/bash
/usr/bin/bash
/bin/rbash
/usr/bin/rbash
/bin/dash
/usr/bin/dash
/bin/zsh
#/usr/bin/zsh
/usr/bin/fish
~ https://blog.csdn.net/qq_37429313
```

然后使用chsh

输入密码后,输入你要更换的shell的地址,比如

```
wp@wp-Lenovo-ideapad-300-15ISK ~> chsh
密码:
正在更改 wp 的 shell
请输入新值,或直接敲回车键以使用默认值
登录 Shell [/usr/bin/fish]: /bin/zsh
wp@wp-Lenovo-ideapad-300-15ISK ~> ■
https://blog.csdn.net/qq_37429313
```

然后输入 cat /etc/passwd 可以查看各个账户下面默认的shell 比如







systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:102:104:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:106::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:110::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
apt:x:105:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:111:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuidd:x:107:114::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:108:115::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:109:116:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:110:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
rtkit:x:111:117:RealtimeKit,,://proc:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:113:120:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false /nologin
speech-dispatcher:x:114:29:Speech Dispatcher,,,;/run/speech-dispatcher:/bin/false
avahi:x:115:121:Avahi mDNS daemon,,;/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
kernoops:x:116:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,;/:/usr/sbin/nologin
saned:x:117:123::/var/lib/saned:/usr/sbin/nologin
m-openvpn:x:118:124:NetworkManager OpenVPN,,;/var/lib/openvpn/chroot:/usr/sbin/nologin
hplip:x:119:7:HPLIP system user,,;/run/hplip:/bin/false
whoopsie:x:120:125::/nonexistent:/bin/false
colord:x:121:126:colord colour management daemon,,;/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
geoclue:x:122:127::/var/lib/geoclue:/usr/sbin/nologin
pulse:x:123:128:PulseAudio daemon,,;/var/run/pulse:/usr/sbin/nologin
gomme:initial-setup:x:124:65534::/run/gnome-initial-setup/:/bin/false
gdm:x:125:130:Gnome Display Manager:/var/lib/gdm3:/bin/false
wp:x:1000:1000:wp,,,;/home/wp:/bin/zsh
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin

可以看到倒数第二行,最末尾写的/bin/zsh,说明wp账户下面默认的shell为zsh

然后重启再次登陆, 就可以了。

文章知识点与官方知识档案匹配,可进一步学习相关知识

CS入门技能树 Linux入门 初识Linux 8252 人正在系统学习中

显示推荐内容



欢迎高质量的评论, 低质的评论会被折叠





评论





