# 오라클 유틸리티


자바 강의실

I. SQL DEVELOPER

Ⅱ. 오라클 접속


#### 1. SQL DELVELOPER

- Oracle SQL Developer 다운로드 및 실행
  - http://www.oracle.com 에 접속하여 downloads 에서 SQL
     Developer 를 클릭한다
- 다운로드한 파일을 압축을 풀고 sqldeveloper 실행파일을 실행한다




#### 1. SQL DELVELOPER


• SQL Developer 가 실행되고 왼쪽에 보면 다음과 같이 창이 보인다. '+' 버튼을 누른다



• 접속이름 : HR, 사용자이름 : hr, 비밀번호 : hr 로 작성한 뒤 비밀번호 저장을 누르고, 테스트 버튼을 누른다



• 왼쪽 하단에 "상태 : 성공 " 이라고 표시되고 접속 버튼을 누른다




# • 계정 설명


사용자 ID	설명
SYS	오라클 Super 사용자 명이며, 데이터베이스에서 발생하는 모든 문제들을 처리할 수 있는 권한을 가지고 있다.
SYSTEM	오라클 데이터베이스를 유지보수 관리 할 때 사용하는 사용자 명이며, SYS 사용자와 차이점은 데이터베이스를 생성할 수 있는 권한이 없다.
SCOTT	처음 오라클을 사용하는 사용자를 위해 만들어 놓은 sample 사용자 ID
HR	처음 오라클을 사용하는 사용자를 위해 만들어 놓은 sample 사용자 ID

#### • 도구 – 환경설정


\_ 글꼴설정





#### • 라인넘버보기





#### • 자동 인사이트 기능















#### • 사용자 보기 및 추가



- 워크시트 (쿼리실행)
  - SQL 문장 끝에 ; 를 넣고 F8 또는 CTRL + ENTER





#### COMMIT

- COMMIT 문으로 데이터를 영구히 저장
- 이것은 하나의 트랜잭션이 여기서 종료되고, 새로운 트랜잭션이 발생하는 것을 말한다

#### ROLLBACK

이전에 트랜잭션(커밋)이 발생하고나서 지금 발생한 ROLLBACK
 문 전까지의 작업의 취소를 말한다

- 윈도우 컴퓨터에서 컴퓨터 호스트명을 변경시
  - \_ 오라클 클라이언트에서 접속이 되지 않음
  - Listener.org 파일에서 호스트명 수정해야 함
- 수정방법
  - \_ 설치경로로 이동
  - C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server\network\ADMIN
  - Listener.org 파일을 열어서 다음과 같이 수정(다음페이지)

### 2. 오라를 접속

#### • 수정방법

- Listener.org 파일을 열어서 다음과 같이 수정

```
SID LIST LISTENER =
      (SID LIST =
        (SID DESC =
          (SID NAME = PLSExtProc)
          (ORACLE HOME = C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server)
          (PROGRAM = extproc)
        (SID DESC =
          (SID NAME = CLRExtProc)
10
          (ORACLE HOME = C:\oraclexe\app\oracle\product\11.2.0\server)
          (PROGRAM = extproc)
11
13
14
15
   LISTENER =
16
      (DESCRIPTION LIST =
17
        (DESCRIPTION =
18
          (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC) (KEY = EXTPROC1))
          (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = COM301)(PORT = 1521))
19
20
21
22
23
    DEFAULT SERVICE LISTENER = (XE)
```