温馨提示:云桌面为内网办公无法访问外网,且内容只进不出

WorkSpace 用户手册

目录


WorkSpace 用户手册	1
1.客户端安装	1
	2
3 用户登录	3

1、客户端安装

方式一:

通过云桌面自助后台下载 workspace 客户端 https://103.206.94.6:8860/ssv/#/login





方式二:

需要在本地安装 Workspace APP 用于登录云桌面,APP 下载地址: (里面有 windows,mac, liunx 版本,请自行选择相应的客户端版本进行安装,请下载最新版本) https://www.123pan.com/s/CGPRVv-P40Xv

分享连接中会看到这目录,根据电脑系统,选择对应的安装包



2、客户端登录配置

点右上角服务器配置,添加服务器。(安装包已内置网关,用户也可自行设置)



服务器名称: 可根据自行喜好随意命名

地址一:

服务器地址: 103.206.94.6(香港用户优先使用,香港网关)

端口号: 8860

地址二:

服务器地址: 116.205.128.154(内地用户优先使用,广州网关)

端口号: 8860

地址三:

服务器地址: 58.251.79.244(内地用户优先使用,深圳网关)

端口号: 8860

地址四:


服务器地址: 10.6.23.249(只支持接入深圳职场网络(如: staff 无线 WiFi,或者 CLIO_SZ_STAFF)

使用(35、36、23 楼))

端口号: 8860

3、用户登录

使用域用户名/域密码登录。如 E2085/xxx, 无需加前缀。




登录成功后,会跳转到双重认证界面,在手机下载安装 Google Authenticator 或者其他第三方身份验证器

苹果手机:可在 AppStore 上下载



安卓手机下载地址: https://www.123pan.com/s/CGPRVv-QPKXv.html




然后使用身份验证器扫描二维码绑定,绑定后点击已扫码,再输入验证码即可登录成功




登录成功后,选择点击 workspace 客户端中的 VDI 桌面



到了此界面无需操作,静待云桌面自动加域即可,时间约为5分钟



云桌面菜单工具栏(登录的时候可见,在桌面右下角处,圆球里面显示的网络延迟)



电源: 关机, 重启, 断电

断开: 是指云桌面断开, 系统还在正常运行

窗口化: 是指云桌面的一种展示方式

切换:是指切换到另外一台 VDI 云桌面上(前提是该用户分配了两个云桌面才能切换)

快捷快捷键:可发送指令 CTRL+alt+del(一般是修改域账号密码时候操作)



切换工具栏风格: 是指工具栏的展示方式 网络状态: 可直观看到网络的变化状态

高级设置:本地设备和云桌面的关联设置(如本地资源---磁盘:可将本地磁盘映射到云桌面中,即可在,此电脑中查看到本地的磁盘,作用:可通过映射磁盘往云桌面传文件,也可以表现有机器。






求助: 发送云桌面问题故障,给技术人员或者管理处理云桌面故障时,提供判断依据



返回: 是指云桌面的展示状态,点击返回后的状态,如下图



4、文件共享路径\\10.6.204.133\VDI site file transfer center



5、使用故障,请联系公司-IT 服务助手



