

메인 주프

* 첫 사이클에서는 비전 /setting_start , /keep_set_done 이 무조건 True.

Setting system

UI

ui/select_box
String "~"
ui/select_pack
String "Index"
ui/pack_info
String "Index"

main2

Arduino (pack 정보)

main

pack_param

휴리스틱

main

main2 (box 세팅)

main2/setting_done
Bool "True"

count 증가
trigger system

main

main/vision_start
Bool "True"

vision

vision/belt_stop
Bool "True"

belt (belt off)

main

main/belt_start
Bool "True"

belt (belt on)

transform node.

count < 3 인 경우

main

main/box_ready
Bool "True"

vision

vision/pick_target
Index/age/height/year/need_pick

Control

Control/place_done

main (count + 1)

* count = 3 이 될 때까지.

vision/box_sizes

main

main/plan_pick
"Index", "Face", "pick"

휴리스틱

휴리스틱

main

main/plan_place
"Index", "Face", "pick"

main/box_sizes
main/next_box

main

main/plan_pick
"Index", "Face", "pick"

휴리스틱

main

main

main

예외 처리

Count < 3 인 경우

"keep"

main/keep_ready
String "Index"

vision

vision/keep_pick_pose

Control

Control/keep_done
Bool "True"

main

trigger system

count + 1

* trigger 하기 전
keep 한 게 있으면 True, keep 개수
없으면 False 되기

main/keep_set
"True" / "keep 개수"
or
"False"

main2

main2/keep_set_done

main

keep 에 있는 값
다 가져가면 보내주기

* main에서 main/keep_ready 하기 전
main2/keep_set_done 이 왔는지 확인 (충돌방지 2)

"reset"

main/reset_ready
Bool "True"

UI

main

all/reset

setting system

keep 해야하는데
3개일 때.

알려지지 않거나 ~
or 포장 완료 ~

main2

① ui / select_box (ui 가 사용자가 고른 box 를 알려줌)

② main / setting_start (세팅 시작하라는 신호)

* ③ 을 저장했다가 ② 를 받았을 때 시작하기 ,

3개 세팅 끝났으면 /setting_done "True" 보내주기 (Main2 → Main)


③ main / keep_set (keep 유무 알려주기)

순서

- "True", "keep box 개수" → keep 에 왔는 box 먼저 세팅 → 다 하면 /keep_set_done Main에게 보내기
→ 가져온 박스 이어서 세팅 repeat_count : (3 - keep box 개수)
- "False" → 바로 /keep_set_done 보내기 → 가져온 박스 세팅 repeat_count : 3

- Workspace

카메라



box

쌓인 곳.

4 로봇팔

With Camera.

~~keep~~

6 로봇팔

택배

상자